

С. АМОСАЎ і А. СЛУЦКІ

УЗАЕМАДЗЕЙСТВА ТАНКАЎ З ПЯХОТАЙ

Пераклад з трэцяга рускага выдання,
пераапрацаванага і дапоўненага

Дзяржаўнае ваеннае выдавецтва БССР
МІНСК

1933

Б. Анисеў і А. Сяўцкі.— „Узаемадзеянне танкаў
і пяхоты“.

Праца выходзіць трэцім, значна пераапрацаваным, выданьнем. Нанова напісаны задачы: „Наступальны бой стралковага палка, ўзмоцненага танкамі“; „Танкавая група ДД* і „Баявое вынарыстанне роты і батальёна малых быстраходных танкаў у палку і дывізіі ў сустрэчным баі“. Па-новаму таксама аўтары ставяць узаемаадносіны агульнавайсковых і пяхотных начальнікаў з паданымі падначаленымі ім танкеткамі. Але ў кнізе быць недахопы. Яна, напрыклад, не дае ніводнай задачы на асьвятленне новых форм бою пяхоты, механізаванай у сваіх агнявых сродках: кулямётавы, мінамётавы і гарматы, разумеючы пад апошнімі самаходныя ўстаноўкі нахшталь танкетак Карлэн-Лойда. Прычына—тэрміновасць перавыдання. Але ня глядзячы на гэта кніга заслугоўвае самага шырокага распаўсюджвання сярод камандзіраў пяхоты і танкістаў, якімі зьмест яе павінен быць прапрацаваны з самай сур'ёзнай увагай. Яна будзе карысна і для камандзіраў іншых родаў войска, якія з дапамогай яе могуць уразумець узаемадзеянне танкаў з пяхотай.

Падрыхтавалі да друку:
Рэдактар *М. Калента*.
Літпраўка *П. Барсукоў*.
Карэктар *Б. Фрыдланд*.
Тэхрэдактар *А. Невяровіч*.
Здана ў друк 19/V—33 г.
Падпісана да друку 7/VI—33 г.

Ад аўтароў да III выдання.

Тэрміновасць перавыдання наклала адбітак на зробленыя змены ў кнізе: маштаб гэтых змен бязумоўна ня поўнасьцю адбіў усе справядлівыя заўвагі аб памылках і недахопах прынцыповага (тактычнага) і тэхнічнага парадку ў першых двух выданнях.

Аўтары пакінулі ў кніжцы прадмову да другога выдання, у якім асьветлены рад прынцыповых пытанняў па баявому ўжываньню танкаў, выклікаўшых шырокі абмен думак. Абедзьве прадмовы даюць гісторыю гэтай невялікай кніжкі. Нам, вядома, ды і чытачом не патрэбна сама па сабе гэта гісторыя. Але яна адбівае рост тэхнічнага аснашчэньня Чырвонай арміі і змены ў асноўных палажэньнях баявога ўжываньня і тактыкі танкаў; яна бязумоўна адбівае таксама і рост аўладаньня тэхнікай камандным саставам рабоча-сялянскай Чырвонай арміі, рост, у якім актыўна ўдзельнічаюць і самі аўтары. Узяць хоць-бы такі характэрны прыклад, як пытаньне ўзаемаадносін танкіста і агульнавайсковага і пяхотнага камандзіра. Калі ў першым выданьні асноўнай формай узаемаадносін і ўдзелу танкіста ў распрацоўцы пляну бою быў даклад, то ў другім выданьні ён пераходзіць у прапанову, а ў трэцім мы ў межах часу, дадзенага на перавыданьне, імкнуліся паказаць нармальную форму ўзаемаадносін. Агульнавайсковы або пяхотны камандзір прыймае рашэньне самастойна. Перад апошнім часам можа быць пытаньне да танкавага камандзіра або загаданьне яму далажыць сваю думку.

Калі першае выданьне выклікала ў асноўным дыскусію аб форме ўзаемадзеяства і насычэньня танкамі баявога парадку, то другое выданьне выклікала жывое абгаварэньне пытання аб эшалёнаваньні танкаў. Чоткая ўстаноўка на адначасовае падаўленьне агнявой сыстэмы праціўніка ва ўсёй глыбіні яго абарончай паласы выклікала патрэбу ў эшалёнаваньні танкаў не „назад“, а „ўперад“ (ДД, ДПП і НПП), скараціўшы неабходнасьць эшалёнаваньня ў глыбіню танкаў НПП.

Імкненьне аўтараў было накіравана да таго, каб унікнуць шаблёнаў у разьмеркаваньні (эшалёнаваньні) танкаў. На гэта зварачваецца ўвага чытачоў. У прыватнасьці ў першай-жа задачы даецца выпадак нешаблённага разьмеркаваньня танкаў.

Як у другім, так і ў трэцім выданні бярэцца ўпор на ўдарнае насычэнне танкамі, але даюцца задачы (на наступленне), дзе ёсць насычэнне мінімальнае (узвод танкаў на батальён пяхоты), бо цяжка сабе ўявіць, каб у сапраўднасці ўсюды мела месца ўдарнае насычэнне.

Важнае прынцыповае пытанне было ўпушчана ў папярэднім выданні. Гэта пытанне аб тактыцы, аб формах наступлення пяхоты. Погляд, які раней праводзіўся, што пяхота з танкамі павінна наступаць так, як быццам-бы танкаў няма,—справядлівы для слабага насычэння пяхоты танкамі (бяз ДД і ДПП)—і танкузвод на стралковы батальён, у гэтым выпадку танкі зьяўляюцца сродкам узмацнення пяхоты, дапамагаюць ёй і артылерыі рашаць задачы, але гэты погляд відавочна зьяўляецца няправільным для ўдарнага насычэння пры спрыяючай мясцовасці, якое дазваляе адначасовае падаўленне абароны на ўсю тактычную глыбіню. У гэтым выпадку рашаючым родам войскаў зьяўляюцца танкі; яны рашаюць у асноўным задачу бою, хоць за пяхотай застаецца права даваць танкам задачы і ставіць ім у абавязак захопліваць і ўтрымліваць мясцовасць да падыходу пяхоты. Зусім ясна, што ў апошнім выпадку роля пяхоты відавочна: элементы пяхотнага бою ў звычайным сэнсе слова змяняюцца элементамі ачысткі і замацавання мясцовасці, змяняюцца ў ступені проста прапарцыянальнай насычэнню танкаў.

Гэта відавочнае формы бою і асноўнай яго данай—тэмпа наступлення і атакі—залежыць яшчэ і ад механізацыі пяхоты, г. зн. механізацыі сродкаў суправаджэння—кулямётаў і батальённых пушак, дазваляючай гэтым сродкам не адставіць, як звычайна, ад стралкоў і ручных кулямётаў, здольных гэтым павялічыць тэмпы наступлення пяхоты, мы ня здолелі прывесці ніводнага прыкладу з ужываннем механізаванага кулямётавога, мінамётавога або гарматы, разумеючы пад апошнімі самаходныя ўстаноўкі накшталт танкеткі Кардэн-Лойд. Бязумоўна, што ў галіне асвятлення новых форм бою механізаванай (у сваіх агнявых сродках) пяхоты кніжка ўжо адстае, далёка не асвятляючы ўсіх пытанняў. Прычына—тэрміновасць перавыдання.

Падобным да гэтага пытання зьяўляецца пытанне магутнасці груп ДД і ДПП. Зусім ясна, што пытанне аб адначасовым падаўленні абароны праціўніка, аб змене форм бою пяхоты можа быць вырашана толькі пры вылучэнні магутных груп ДД і ДПП, якія складаюцца з адпаведнага для данай мясцовасці тыпу танкаў і забяспечаны садзейнічаннем магутнай артылерыі і авіяцыі. Крахаборніцтва ў гэтым пытанні, распыленне сродкаў, прывядзе толькі да няўдачы, зрыву пляну, расчаравання і дыскрэдытацыі ідэй эшалёнавання танкаў (ДД, ДПП і НПП). Бязумоўна, што характар мясцовасці, груповка і падаўленне абароны праціўніка можа прывесці да ўзмацнення і памнажэння эшалёнаў танкаў. Напрыклад, можа быць

патрэба ў эшалёне выведвання, якое вызначае кропкі стаяння процітанкавых гармат і размяшчэнне мінных палёў; можа быць патрэба ва ўзмацненні і эшалёнаванні груп ДПП.

Сапраўды звычайна групе ДПП ставіцца задача падаўлення (больш правільна знішчэння) агнявых сродкаў у глыбіні раёна, батальёна і эшалёна, г. зн. у прыватнасці па польскай сістэме падаўлення — „срудшанца“, які знаходзіцца на глыбіні ў 1—1,5 км. ад папярэдняга краю. Між тым на пазыцыі „Запарова“¹⁾ размяшчаюцца агнявыя сродкі, якія ўдзельнічаюць у агнявой загародзе перад пярэднім краем і ў глыбіні ротных раёнаў і эшалёну. Гэта пазыцыя знаходзіцца на глыбіні ў 2—3 км. ДД яе не падаўляе, бо батарэі праціўніка стаяць за гэтай пазыцыяй; не падаўляюць яе і ДПП. Напращаецца вывад аб неабходнасці ўзмацніць групу ДПП так, каб яна магла рашаць дзве задачы: падаўлення „срудшанца“ і „Запарова“. Напэўна для гэтага патрэбна не адна рота, а дзве роты танкаў, падаўляючых адначасова (2 эшалёны ДПП) або паслядоўна (1 эшалён ДПП) гэтыя два агнявыя ачагі. Важнасць падаўлення „Запарова“ вынікае з назначэння яе як апорных кропак, прыкрываючых артпазіцыю і разгортванне рэзерваў. Пытанне аб двух эшалёнах або аб ўзмацненні наогул ДПП аўтары парашылі вынесці за старонкі кнігі, як пытанне прынцыповае і падкрэсліваючае неабходнасць пры вылучэнні груп ДД ДПП і НПП строга лічыцца з тымі задачамі, якія вынікаюць з ацэнкі мясцовасці і размяшчэння праціўніка.

Некалькі слоў аб разьдзеле „Сустрэчны бой“. Па гэтаму у разьдзеле было вельмі мала сказана на ўсіх бібліяграфічных ведах і ў рэцэнзіях па абодвух выданнях. Недахопам яго зьяўляецца: 1) неразгорнутая абгрунтаванасць прынцыпаў ужывання танкаў у сустрэчным баі, 2) адсутнасць задачы, якая апісвае баявое выкарыстанне і тактыку батальёна быстраходных танкаў: кіравання на маршы — месца ў калёне дывізіі і палка, арганізацыя выведкі, пастаноўка задач, разгортванне і дзеіства па калёнах. У тэарэтычным уступе да „Сустрэчнага бою“ мы толькі ўстанаўліваем выгоду выкарыстання танкаў па калёнах, але не даказваем яе ні на водным прыкладзе. Гэта недахоп, упушчаны і аўтарамі і ўсімі рэцэнзэнтамі.

Аўтары, з другога боку, ня лічаць памылкай ужыванне быстраходных танкаў узводамі ў перадавых часцях, маючых спецыяльныя задачы (напрыклад, перадавы атрад). Дзеіствы броняўтамабіляў 2—3 машынамі і ўзводамі на асобных кірунках лічацца нармальнымі. Быстраходнасць сучасных танкаў 30—35 км. па дарогах, 20—25 па мясцовасці) бязумоўна не дазваляе іх выкарыстаць так сама, як і броняўтамабілі (з некаторай папраўкай) на усё яшчэ абмежаваную апэратыўную рухомасць, ня маю-

¹ Лінія размяшчэння невялікіх груп (пяхуезд, кульезд і менш) ззаду срудшанца ад папярэдняга краю у 2—2,5 км.

чую аднак рашаючага значэння для задач тактычнага парадку, якія рашаюцца ў межах, напрыклад, стралковай дывізіі.

З асобных пытанняў, пастаўленых перад аўтарамі на разборах і рэцэнзіях, трэба заставіцца на наступных.

Хоць кніга і ня мае на мэце даць тактыку танкаў у разгорнутым выглядзе, аднак мэтазгоднасьць даць ў ёй уяўленьне аб арганізацыі выведкі, арганізацыі і рабоце танкавага тылу зусім выдасючна і ў гэтым выданьні гэта пажаданьне выконваецца.

У той-жа час мы яшчэ раз агаварваемся, што кніга прызначаецца для пяхотных камандзіраў для ўразуменьня ўзаемадзеяўства пяхоты і танкаў і дзействаў апошніх у баі. Мы адсылаем усіх танкістаў і тых, хто цікавіцца тэхнікай работы танкаў, да адпаведных афіцыйных настаўленьняў і спэцыяльных кніжак.

Пытаньне аб дымох пастаўлена толькі ў першай задачы. Урэшце пытаньне аб стратах у танках, аб барацьбе з міннымі загародамі і па-ранейшаму ня вырашана.

Таму мы лічым вельмі неабходным даць рэкамандацыйны сьпіс літаратуры, з якога-б можна было паглыбіць і дапоўніць тое, што ў кнізе асьветлена павярхоўна або не закранута зусім.

Аўтары прыносяць таварыскую падзяку за каштоўныя ўказаньні і парады, даныя інспэктарам мэханізацыі РСЧА т. Дзераўцовым С. І. і начальнікам штаба баявой падрыхтоўкі тав. Ткачовым М.

С. Амосаў.

А. Слуцкі.

Замест прадмовы (да другога выдання)

Кніга ў сваім першым выданні выклікала жывую дыскусію, шмат правільных і няправільных думак, падзяліла ўсіх, хто з ёй пазнаёміўся, на прыхільнікаў і праціўнікаў яе. Адсутнасць на рынку ня толькі другой такой кнігі (калі ня лічыць перакладнога Клайо „Баявое выкарыстанне танкаў у цесным узаемадзеянстве з пяхотай“) і хуткае разыходжанне першага выдання прымусілі аўтараў выпусціць другое выданне. Аўтары старанна перагледзелі змест першага выдання, улічылі ўсё тое, што было сказана і ў друку і на вядомых ім бібліаграфічных разборах. Улічана было і ўсё новае, што адбылося за прайшоўшы час у галіне, якая закранаецца кнігай. Не забыты быў і вопыт апошняга лета (1930 год).

Тым ня менш кніга ня была рэзка і карэнна пераапрацавана як па сутнасці, так і па аб'ёму свайго зместу. Яна была толькі „мадэрнізавана“, калі можна так сказаць.

Каб зразумець, што аўтары зрабілі з кнігай у яе новым гэтым выданні, ня толькі карысна, але і трэба спыніцца на вузлавых пытаннях, навокал якіх разгарнулася дыскусія.

Так сама, як і ў першым выданні, кніга ня мае на мэце даць тактыку танкаў, ахопліваючую ўсе выпадкі выкарыстання і дзеіства танкаў усіх тыпаў.

Ня глядзячы на заглавак кнігі „Узаемадзеіства танкаў з пяхотай у роце, батальёне і палку“, многія хацелі абвінаваціць аўтараў у тым, што яны зніжаюць ролю і значэнне танкаў, зводзячы іх ролю толькі да суправаджэння пяхоты ў цесным узаемадзеянстве з імі. У сапраўднасці аўтары бралі толькі адзін кірунак баявога выкарыстання танкаў—ва ўзаемадзеянстве з пяхотай. Імкненне абхапіць у кнізе ўсе формы баявога выкарыстання танкаў (§ 206 ПС 29) і ўласна тактыку танкаў прывяло-б няўхільна да распыленасці працы і адсутнасці ў ёй мэтанакіраванасці пры малым аб'ёме або да вялікага аб'ёму. Так сама, як і ў першым выданні, кніга мае на мэце: дапамагчы пяхотнаму (агульна-вайсковаму) і танкаваму камандзіру разабрацца ў пытаннях баявога выкарыстання і ўзаемадзеіства пяхоты з тан-

камі ў межах стралковага злучэння. Ніякіх іншых мэтаў аўтары ня ставілі перад сабой.

Аўтары з другога боку ўлічылі справядлівыя заўвагі і пашырылі змест кнігі, увёўшы задачу на выкарыстанне танкаў у групе ДД (у саставе дывізіі,—замест няправільна ўзятага ў саставе палка) і задачу на выкарыстанне танкаў у абароне. Аднак гэта не парушае мэтаўстаноўкі кнігі: узаемадзеяння танкаў і пяхоты ў стралковых злучэннях.

Другім дакорам было абвінавачванне ў разыходжанні з Палявым статутам, у пытаннях масавасці выкарыстання, нормаў насычэння і разьмеркавання танкаў.

Змест кнігі ня мог і ня можа адбіць патрабаванні § 206 ПС 29.—Танкі ў наступленьнях з рашучай мэтай выкарыстоўваюцца ў значных масах і на шырокім фронце—па той простае прычыне, што маштаб выкладзенага ў кнізе вельмі малы, каб ахапіць апаратыўна тактычны змест паяцця „ў значных масах і на шырокім фронце“. Пытаньнямі насычэння і разьмеркавання танкаў у арміі корпусе кніга не займаецца; таму дарэмнымі былі б спробы „апаратыраў“ знайсці ў ёй адказ на пытанні падобнага роду. Некаторае справядлівае сумненне магло ўзьнікнуць у чытача ў адносінах другой паловы кнігі: „Сустрэчны бой“, дзе танкі асобнымі ўзводамі дзействуюць разам з пяхотай. Першая задача на бой палка, ўзмоцненага ўзводам танкаў, павінна была выклікаць нараканьне ня толькі тым, што на дывізію прыпадала толькі рота танкаў, а „ня менш батальёна“ (§ 206 ПС 29), гэта было б паўбяды, бо ў сустрэчным баі магчыма такое насычэнне ¹⁾, але галоўным чынам тым, што пры такой слабай норме насычэння аўтары, замест таго, каб папоўніць яе выкарыстаннем танкаў разам у важны момант і ў важным кірунку, распылілі танкавую роту па палках.

Што датычыцца дзействаў танкаў у саставе атрадаў (галаўных, перадавых і выведчых), то тут насычэнне танкамі таксама, як і бронямашынамі і танкеткамі, можа быць у саставе ўзвода. У гэтых задачах аўтары мелі на мэце паказаць характар узаемадзеяння дробных падразьдзяленьняў пяхоты, танкаў, артылерыі і броняаўтамабіляў у хутказьменнай абстаноўцы сустрэчнага бою, у наступленьні на шырокім фронце з вялікімі прамежкамі ў баявым парадку або з адкрытымі флянгамі.

Што датычыцца нормаў насычэння і разьмеркавання танкаў у наступленьні на праціўніка, які абараняецца, то аўтары ня выходзілі з межаў насычэння: „ударнага“—батальёна на полк і „скоўваючага“—роты на полк. Гэта зьяўляецца агуль-

¹⁾ Аб норме „батальён на стралковую дывізію“ гаворыцца ў ПС 29 для наступленьня на праціўніка, які абараняецца.

ным і для першага і для другога выдання з той розьніцай, што ў апошнім зроблены ўхіл у бок „ударнага“ насычэння.

Размеркаваньне танкавых ўзводаў па стралковых ротах не зьяўляецца ў данай кнізе абавязковай схэмай. Наадварот, аўтары праводзяць думку, што пры карыснасьці ў некаторых выпадках дадаваньня танкавага ўзвода стралковай роце ў многіх выпадках акажацца яшчэ больш карысным не дадаваць іх ротам, а арганізоўваць ўзаемадзеяства ў цэлым батальёне па наступных меркаваньнях:

— Батальён мае штаб і здолее лепш, чым роты, паставіць задачу танкам.

— Ажыццяўляецца менш сьціснутых манэўр і, калі трэба, кампактны ўдар, які накіроўваецца самім камандзірам танкавай роты.

— Не заўсёды ёсьць час для ўстанаўленьня сувязі паміж ротамі і танкавымі ўзводамі.

Што датычыцца размеркаваньня танкаў па задачах (ДД, ДПП, НПП), то яно залежыць перш за ўсё ад патрабаваньня ПС (§ 267) забесьпечыць перш за ўсё пяхоту непасрэднай падтрыманай і значыць ад колькасьці танкаў (насычэння), а таксама тыпу танкаў. У першым выданьні мы абмежаваліся зусім сьвядома вывучэньнем выкарыстаньня і ўзаемадзеяства пяхоты з пэўным тыпам танка—лёгкім танкам суправаджэньня пяхоты. Натуральна, што ўпор браўся на цеснае ўзаемадзеяства, што, як відаць, не разыходзіцца з устаноўкай § 207 ПС 29.

У гэтым выданьні мы бярэм, апрача лёгкага танка, і сярэдні танк абодва з больш высокімі баявымі данымі.

Наступным цяжкім абвінавачваньнем было абвінавачваньне ў прапаведваньні „прыліпаньня пяхоты да броні“ „да фізычнай блізкасьці“ і ў сувязі з гэтым адсутнасьці указаньняў аб неабходнасьці аднаўленьня сувязі з пяхотай. Уважлівае пывучэньне кнігі прыводзіць да адваротнага вываду: ні аб якім прыліпаньні і фізычнай блізкасьці аўтары не прапаведаюць. Цеснае ўзаемадзеяства ня ёсьць фізычная блізкасьць—гэта ўзаемадзеяства, якое вызначаецца зрокавай і агнявой сувязьцю пяхоты і танкаў (да дальнасьці ручнога кулямёта—700—800 м.) і, значыць, здольнасьцю адзін аднаго падтрымліваць, дапамагаць і выручаць пры дзеяствах і пяхоты і танкаў па адных і тых-жа аб'ектах. У кнізе гэта падкрэсьліваецца як у дынаміцы, так і ў рашэньнях і разборы.

Бясспрэчна, што цеснае ўзаемадзеяства зьяўляецца цяжкай формай ўзаемадзеяства, патрабуючай узгадненьня дзеястваў, сувязі, кіраўніцтва; тым ня менш яна зьяўляецца ня толькі неабходным (§ 207 ПС 29), але і няўхільным для таго, каб даць

пяхоче магчымацьдэ наступаць. Адмаўленьне такога ўзаемадзейства апраўдваецца боязьню цяжкасьці.

Вязумоўна прыходзіцца адзначыць вялікія цяжкасьці ва ўстаўленьні і падтрыманьні сувязі пяхоты з танкамі ў сэнсе магчымаьці паставіць новую задачу танкам. Да гэтага часу адзіным спосабам сувязі было назначэньне пунктаў аднаўленьня сувязі з пяхотай. Танкам, якія манэўруюць больш свабодна чым пяхота па полі бою, лягчэй ажыццёвіць сувязь ад сябе да пяхоты, чым пяхоче ад сябе да танкаў. Відавочна, што гэта сувязь палягчаецца ня толькі ў зьвязку з магчымаьцю радыё-сувязі, але і з павялічэньнем манэўранасьці танкаў (больш лёгка і хуткі зварот да пяхоты).

Усё вышэй сказанае ні ў якім разе не адзначае якога-небудзь зьніжэньня ролі танкаў як самастойнага роду войск (мэханізаваныя злучэньні).

Далей ішло пытаньне аб удзеле танкавага камандзіра у танкавым рашэньні пяхотнага або агульнавайсковага камандзіра.

Удзел танкавага камандзіра ў выглядзе кароткага дакладу (па 3 выданьню даведкі) ацэнкі абстаноўкі і прапановы неабходна і ня выклікае сумненьняў. У нашых задачах мы гэта даволі паслядоўна праводзім і зварачваем на гэта ўвагу чытача. Праўда, мы даем і прыклады, калі ў камандзіра часу вельмі мала, а мясцовасьць і абстаноўка ясныя, і таму ён прымае рашэньне самастойна. Усё пытаньне толькі ў тым, каб танкавы камандзір найбольш шчысла, ясна і канкрэтна даў у некалькіх словах сваю прапанову аб задачах і разьмеркаваньні танкаў, падмацаваную вывадам з ацэнкі мясцовасьці, праціўніка і часу.

Умовы ныкарыстаньня танкаў (розныя задачы нават у стралковых злучэньнях (ДД, ДПП, НПП) значна ўскладніліся, таму ня глядзячы на агульны рост засваеньня агульнавайсковым (пяхотным) камандзірам тэхнікі патрэб ў заслухоўваньні прапановы танкіста ня зьнікла. Мы настойваем на тым, каб называць гэта прапановай, але не дакладам.

Разам з тым камандзір павінен быць досыць тэхнічна і тактычна пісьменны, каб прыняць рашэньне па танках самастойна або падыйсьці крытычна да прапановы танкавага камандзіра. Дапамагчы гэтаму і зьяўляецца задачай нашай кніжкі.

Тут-жа трэба закрануць і пытаньне аб ролі танкавага камандзіра не ў падрыхтоўцы бою, а ў яго правядзеньні. Больш дакладна трэба паставіць пытаньне аб ролі камандзіра танкавай роты ў баі.

Калі стаць на пункт погляду Клайо—абавязковага да даваньня ўзвода танкаў батальёну і ротам,—то функцыі кіраўніцтва боем узводаў натуральна выпадаюць, бо кожны ўзвод выконвае іменна тую задачу, якую яму паставіў пяхотны камандзір.

Бязумоўна гэты пункт погляду можна прыняць толькі для вядомых умоў: 1) для ціаходных танкаў, 2) у пазыцыйнай вайне або 3) ў баі на значным фронце (700—1000 м на батальён), калі кіраўніцтва танкавымі ўзводамі камандзірам роты робіцца цяжкім, бо на танковую роту, падтрымліваючы полк, прыпадае 1400—1700 м. фронту. Да таго-ж і задачы батальёнаў бываюць настолькі самастойныя, што часта патрабуецца адначасовае ўздзеянне танкаў на аб'екты атакі і таго і другога батальёну.

У гэтых выпадках камандзіру роты застаецца толькі адгрываць ролю назіраючага за дзеяствамі танкаў, дапамагаючага падтрымліваць сувязь ад пяхоты да танкаў і назад, арганізатара аднаўленьня і забяспечання ў баі.

Наадварот, ва ўмовах насычэння стралковага батальёна ротай танкаў і дзействаў па пэўнаму аб'екту, часцей за ўсё па ротным раёне абароны з'яўляецца больш выгодным дзейства танкавай роты ў цэлым па гэтаму аб'екту. Яшчэ большая роля камандзіра танкаў роты ў групах ДПП і ДД.

Такім чынам баявое значэнне камандзіра роты ўсё больш узрастае ня толькі ў шырокіх межах рознастайных відаў выкарыстання танкаў (§ 206 ПС 29), але і ў межах стралковых злучэнняў. Зразумела, што ў сустрэчным баі роля камандзіра роты яшчэ большая чым у наступленні на праціўніка, які спыніўся, бо свабодны манэўр тут яшчэ шырэйшы.

Аўтарам была ў свой час прыпісана недаацэнка здольнасцяў танкаў утрымліваць мясцовасць. § 210 ПС 29 гаворыць: „пяхота павінна засвоіць, што танкі ня могуць захапіць і ўтрымліваць за сабой мясцовасць.“ Працягласць утрымання мясцовасці залежыць ад арганізаванасці агню праціўнікам па танках. Гэты агонь прымушае танкі падтрымліваць рух, каб не падстаўляць сябе пад больш небяспечны агонь пры сгаянцы на адным месцы. Такім чынам гэта ўтрыманне мясцовасці можна ўявіць у такім выглядзе, што танкі знаходзяцца за закрыццём, бліжэйшым да рубяжа, які ўтрымліваецца, і адбіваюць кароткім ударам з глыбіні ўсе спробы праціўніка вярнуць гэты рубж. Тым ня менш агнявая магутнасць, скорастрэльнасць, рухомасць процітанкавых гармат і ступень насычэння імі баявога парадку пяхоты настолькі ўзраслі, што, ня гледзячы на ўдасканаленні ў танках праблема ўтрымання мясцовасці ніколі не спрасьцілася. Тым ня менш танкам прыдзецца ўтрымліваць мясцовасць і ў сустрэчным баі (гэта лягчэй), і ў наступленні на праціўніка, які абараняецца і асабліва ў групах ДД і ДПП, але гэты час ўтрымання мясцовасці лічыцца дзесяткамі мінут.

У кнізе мы стараліся ва ўсіх задачах падкрэсліць неабходнасць стараннай выведкі мясцовасці і праціўніка і асабліва выяўлення яго проці танкавых сродкаў як перад боем, так і ў баі. Цяжкасьць вызначэння месца знаходжання

сродкаў ПТА вельмі вялікая: на пярэднім краі іх мала, і яны дзействуюць кінжальна; цэнтр цяжару ПТА ляжыць у глыбіні батальённых раёнаў.

Ці вырашаецца пытаньне садзейнічання танкам стральбой па падазроных мясцох? Бязумоўна, поўнасьцю не вырашаецца, бо разьлічваць на зьнішчэньне невялікай процітанкавай гарматы або кулямёта стральбой па плошчы нельга, але надавіць яго або пагоршыць яго назіраньне і ўмовы вядзеньня агню (панізіць якасьць наводкі і тэмп агню) сканцэнтраваны агонь, бязумоўна, можа. Відавочна таксама, што ўздзеяньне на процітанкавую гармату спыняецца часьцей за ўсё са спыненнем агню. Адмаўляцца-ж ід агню па „падазроных зонах“ (часьцей за ўсё закрытых раёнах) немэтазгодна. Стральба звычайнымі дымавымі і хімічнымі знарадамі бязумоўна дасьць пэўную карысьць, аднак, не такую, каб ня лічыць суправаджэньне танкаў процітанкавымі гарматамі і звычайнымі кулямётамі асноўным спосабам садзейнічання танкам у баі.

Аўтары сьвядома ішлі на некалькі спрошчаную і палегчаную абстаноўку для танкаў у сэнсе паказу слабага ўздзеяньня праціўніка на танкі. Гэта выклікалася жаданьнем паказаць ва ўсёй глыбіні ўзаемадзейства паміж пяхотнымі і танкавымі падразьдзяленьнямі. Гэта тактычнае дапушчэньне, якое зусім апраўдваецца мэтадычнымі меркаваньнямі, падмацоўваецца цэлым радам падкрэсьленых канкрэтных указаньняў, як трэба пяхоце і артылерыі садзейнічаць танкам у баі. Аўтары стараліся ўсюды падкрэсьліць цяжкасьці дзейства танкаў у баі, няўхільнасьць сур'ёзных страт у танках.

Цэлы рад добрых парадаў і ўказаньняў быў прыняты аўтарамі і на аснове іх ўнесены папраўкі і тлумачэньні, якія адхіляюць няяснасьць, недагаворанасьць тых або іншых пунктаў, умоўнасьць, нават дапушчаную з мэтадычных меркаваньняў (напрыклад разьлік часу ў табліцах), урэшце адхіленых рад проста меўшых месца тактычных і тэхнічных памылак.

Мы асьвятлілі ўсе гэтыя пытаньні выключна таму, што яны зьяўляюцца пытаньнямі асноўнымі і практычна важнымі; яны ўкладзены ў змест самой кнігі, але скажаць аб іх трэба было для абагуленьня ўсіх матэрыялаў і разуменьня той канцэпцыі, якой кіраваліся аўтары. Такім чынам, нашай мэтай зьяўлялася дапамагчы пяхотнаму камандзіру навучыцца выкарыстоўваць танкі, засвоіць неабходнасьць ім дапамагаць і, наадварот, атрымаўшы аб гэтым ўяўленьне, навучыцца і змагацца супроць танкаў. Для танкавых камандзіраў наша кніга павінна быць карыснай у адносінах засваеньня ўзаемадзейства і спосабаў сувязі з пяхотай. Артылерыйскі камандзір знойдзе тут указаньне, як у час і ў патрэбным месцы даць зьнішчальны або нейтралізуючы агонь, дапамагаючы танкам выконваць сваю задачу і выконваючы тыя задачы, якія ня могуць быць выкананы танкамі.

Для правільнага выкарыстання танкаў і чоткага ўзаемадзейства камандзіры пяхоты і артылеры павінны ведаць асноўныя ўласцівасці танкаў, якія могуць змяніцца, але ня знікаць.

Танк ёсць баявая ўсюдуходная машына, злучаючая ў сабе агонь, рух і броню. Ад адноснага злучэння гэтых трох элементаў залежаць і ўласцівасці танкаў: магутнасць агню, бастраходнасць і ўсюдоходнасць, радыўс дзеяства і абароненасць ад таго або іншага агнявога ўздзеяння праціўніка.

Агнявыя сродкі. Лёгкі і сярэдні танк мае адпаведна 37,47 або 57-мм. пушку і 1—4 кулямёты.

Сапраўднасць агню залежыць ад скорасці руху танка, ад мяккасці яго падрысорвання і ўмоў назірання.

Рух па няроўнай мясцовасці паніжае сапраўднасць агню тым больш, чым больш няроўная глеба, меншы танк, горшае падрысорванне, горшыя ўмовы назірання. Але як-бы яны ні змяняліся, трэба памятаць, што дыстанцыя сапраўднага агню з танка ў 2—3 разы меншая, чым дыстанцыя яго для такой-жа зброі, што стаіць на зямлі, г. зн. пры паедынку напрыклад, пушкі і танка, апошні павінен прайсці значную адлегласць пад агнём гэтай пушкі перш чым ён здолее сам адкрыць агонь. Так любая процітанкавая і звычайная пушка мае сапраўднасць агню з 1000 м., а танкавая пушка—з 500—600 м., а надзейны агонь усяго толькі з 300 м.

Адсюль імкненне танка хутчэй прайсці гэту адлегласць, каб паменшыць шансы праціўніка на пападанне, а падышоўшы на дыстанцыю свайго сапраўднага агню, сцішыць ход звычайна да 10—15 км., на якіх магчыма назіранне за полем бою, адшукванне цэляў і вядзенне агню.

Рухомасць танка вызначаецца здольнасцю перамагаць перашкоды і хутка перасоўвацца па-за полем бою і на полі бою. Пры гэтым вялікія скорасці руху выкарыстоўваюцца для перасоўвання па-за полем бою або для ўхілення ад стрэлаў пушкі праціўніка, для чаго танк можа і на полі бою рухацца скачкамі са скорасцю, якая даходзіць да 20—25 км. у новых танках; але для адшуквання цэляў, назірання і вядзення агню ўсякі танк у сапраўдных умовах ня можа рухацца са скорасцю большай, чым 10—15 км. у гадзіну.

Таму ва ўмовах наступлення на праціўніка, які спыніўся, калі трэба адшукваць кулямёты, што маскуюцца або ўкрыты ў акопах, процітанкавыя гарматы, сярэдняя баявая скорасць нават у бастраходнага танка, не ўладаючага стробаскапічным назіраннем, ня можа быць большай за 10—15 км. у гадзіну, а часам яна зніжаецца і да меншай велічыні.

Пяхотны (агульнавайсковы) камандзір, які дзействуе з танкамі, павінен добра ведаць, што ўяўляе сабой наогул танк і канкрэтна той іменна танк, які дзействуе на яго вучастку або

яму даданых, што ён можа зрабіць для пяхоты і ў чым яму трэба дамагчы. Садзейнічаньне танкам з боку пяхоты і артылерыі набывае яшчэ большае значэньне ва ўмовах узросшага і ўзрастаючага насычэньня пяхоты ўсё больш ўдасканаленымі процітанкавымі сродкамі.

У кнізе няма падрабязна апісаных тэхнічных уласцівасьцей розных тыпаў танкаў, а знаёмства з імі неабходна, але іх можна знайсці ў дапаможніках, указаных у канцы кнігі, і ў пэрыядычнай літаратуры.

У заключэньне аўтары выказваюць бадзёрую надзею, што гэтая кніга дасьць сваю карысьць каманднаму саставу РСЧА.

С. Амосаў.

А. Слушкі.

НАСТУПАЛЬНЫ БОЙ

Наступленьне стралковага палка, узмоцненага батальёнам танкаў

(Карта 1 в. у дм., рад XXVII, арк. А 1 чарцёж 1).

I.

Фарсаваўшы р. Сьвіслач, нашы часьці 15. 7. 31. з боем выйшлі на лінію: Юраўляны ¹⁾, ф. Аляксандраўка, кусты 1 км, на ўсход ад ф. Рахавік (чарц. 1), дзе сустрэлі арганізаваны артылерыйскі і кулямётны агонь абароны праціўніка, аковы якога былі ўзмоцнены дротам у 3 калы. Боем перадавых батальёнаў удалося захапіць і замацаваць вышыню на гасьцінцы ³/₄ км. на захад ад Карч.

II.

Камандзір 10. с. п. у 14⁰⁰ 15. 7. 31. 11 быў выкліканы ў Службі ў штаб дывізіі, дзе быў азнаёмлены начальнікам штаба дывізіі з абстаноўкай (зьвесткамі аб праціўніку, задачай корпуса і суседзяў).

Пасьля чаго атрымаў вусны загад камандзіра 4 с. д.:

1. Праціўнік моцна займае абарончую паласу, маючы вельмі моцна разьвітую сыстэму агню на вышыні 92,6 і на поўдзень ад яе. Па грэбеню вышыні 90,1 (на захад ад Паўночны востраў)—акопныя работы. На вучастку дывізіі абараняюцца часьці 59 п.п.

2. Корпус прарывае фронт праціўніка з задачай выйсьці да канца дня за р. Слойка і праследваць праціўніка ў заходнім кірунку.

3. 4 с.д. з VI і VII а.т.б. ²⁾ атакуе на фронце ф. Аляксандраўка, кусты 1 км. на ўсход ад ф. Рахавік, маючы бліжэйшай задачай аўладаньне рубяжом Шудзялава (выключна), вышыня 90,1 і далейшай—раён Казловы луг, Равок, Слойка.

4. II с.п. з I і 2 р. VII а.т.б. атакаваць на фронце ф. Аляксандраўка, вышыня на гасьцінцы (выключна); бліжэйшая задача—84,5, Астравок; далейшая—вышыня на поўнач ад 90,1.

¹⁾ 3,5 км. на поўнач ад ф. Аляксандраўка.

²⁾ А.т.б.—Асобны танкавы батальён.

5. 10 с.п. з VI ат.б. і 3 р. VII ат.б. атакаваць на фронце: вышыня на гасьцінцы (уклучна), кусты (уклучна); бліжэйшая задача — аўладаць раёнам 92,6; 89,8 могілкі рускія, далейшая — вышыня 90,1, Паўночны востраў.

Разьмежавальная лінія з II с.п. — чарцёж 1.

6. 12 с.п. складае 2-гі эшалён дывізіі і ўдзельнічае праз сутык II і 10 с.п. вядзе бой за аўладаньне вышынёй 90,1 і разьвівае пасьпех на захад.

7. Артылерыя: П.П., II—III дывізіён 4 а. п. і I/V А. П. РГК, П.П. 10,1 і II дывізіён 4 а. п. II/V А. П. РГК і I/A 12, адказная паласа справа, Піражкі Шудзялава, зьлева — ф. Рахавік, Пагост, Пачапак. Дадатковы сэктар: справа — ф. Аляксандраўка, вышыня 94,7 Г. Папова, у 1 км. на поўнач ад Піражкі.

Пасьля аўладаньня грэбнем 85,1—92,6 перадаць у падначалёньне камандзіра 12 с.п. II дывізіён 4 а.п. Бар'ябца артылерый ўскладзена на I і II дывізіёны корпуснага а.п.

8. Атака заўтра раніцою: у Ч., пасьля гадзіннай артпадрыхтоўкі.

9. Мой камандны пункт — на вышыні з адзнакай 87,5, у наступным — 92,6 і 90,1.

10. Мой другі намесьнік — кампалка 10.

Даданы 10 с.п. VI ат.б. складаецца з трох рот малых танкаў па 16 танкаў, гэтага ж саставу і 3 р. VII ат.б. Усе танкі з наступнымі данымі:

Вага — каля 8 т.

Скорасьць — найбольшая 35 км/гадз.; сярэдняя па дарогах — 25 км., сярэдняя па мясцовасьці — 15—20 км.

Запас ходу — на 6 гадзін, або каля — 150 км.

Каманда — 3 чалавекі.

Узбраеньне — 37-мм. пушка і 1 кулямёт у 2 вежах.

Праходнасьць — клірэас — 38 см., акоп — 2 мм., брод — 1 м, крутасьць — 40° сьценка — 70 см.

Запас патронаў — пушка 50, кулямёт — 3000.

Надвор'е сухое і яснае, дарогі добрыя. Усход — 4,00; захад — 21,00. Ч. — час пачатку артпадрыхтоўкі.


Выведка

У 16⁰⁰ камандзір 10 с.п. з начальнікам штаба, камандзірам 4 а.п., камандзірам танкавага батальёна і камандзірамі стралковых батальёнаў (пасля намёткі рашэньня і азнаямленьня з ёю гэтых камандзіраў) зрабілі рэкагнасыроўку мясцовасьці з пунктаў: вышыня з адзнакай на гасьцінцы і вышыня на поўнач ад хмызьняку.

Рэкагнасыроўка (чарцёж 2 і 3) разам з данымі, здабытымі раней баявой выведкай, прывялі камандзіра палка да вываду:

1. Перад фронтам палка — батальённы раён абароны В. (Варона), Г (Гусь), 92,6 справа — на А (Бусел) пункт супраціўленьня, зьлева — ф. Рахавік тое-самае, прычым апошні флянкіруе на поўнач.

2. За 92,5 нічога ня відаць, але магчыма разьмяшчэньне рэзэрваў праціўніка (палкавых) у раёне вышыні 89,8 могілак рускіх Паўночны Востраў.



2 ПАЛАЖЭНЬНЕ
 К 4+1,00 (4,30)
 3. ПАЧАТАК АТАКІ
 ТАМКАУ

ДПП НПП НПП ПЯХ

ДППВ
 4+0,58

Агонь артылерыі


ад 4+0,41
 2а 4+0,50
 ад 4+0,50
 2а 4+1,00




1р. (НПП) 4+0,55
 2р. (НПП) 4+0,53
 3р. (ДПП) 4+0,47

ДЫМЫ

ПАЛАЖЭНЬНЕ ДЫМХВАЛІ
 К 4+0,45



ПАЛАЖЭНЬНЕ ДЫМХВАЛІ
 К 4+0,52



Чарц. 2.

ПАЛАЖЭНЬНЕ 4+0,52:



Чарц. 3.

3. Назіраньне такім чынам толькі да грэбень 92,6 і то нявы-старчальнае, за грэбенем-жа нічога ня відаць. Наадварот, пасля аўладання 92,6 назіраньне робіцца глыбокім.

4. Мясцовасьць для дзействаў танкаў у паласе наступленьня палка даступная.

Камандзір палка рашыў:

1. Пры атацы пярэдняга краю наносіць удар: злева у сувязі з 6 с. д., якая б'е правым флянгам на пагост.

2. У першым эшалёне—2 батальёны, у другім—1.

3. Бліжэйшая задача батальёнаў 1 эшалёна аўладаць раёнам вышыні 92,6; далейшая—89,8—могілкі рускія.

2 эшалён разгортваецца з-за правага флянгу 1 эшалёна для захопу 89,8.

Разьмеркаваньне танкаў і пастаноўка ім задач.

Камандзір танкавага батальёна па загаданьню камандзіра палка далажыў сваю думку аб разьмеркаваньні танкаў: „Тав. камандзір палка! 4 танкавыя роты, якія ёсьць у вашым распараджэньні, я лічыў-бы мэтазгодным разьмеркаваць адну роту вылучыць у групу ДПП для зьнішчэньня агнявых сродкаў на 92,6; астатнія роты разьмеркаваць па роце на кожны батальён. Даданьне роты танкаў 2 эшалёну палка выклікаецца: адсутнасьцю танкавай групы ДД у паласе наступленьня палка і, значыць, неабходнасьцю мець сьвежы эшалён танкаў для дзействаў у раёне артпазыцыі—90, 1—Паўночны востраў“.

Начальнік штаба прапанаваў: „Вылучыць у ДПП не адну, а дзьве роты: для зьнішчэньня агнявой сыстэмы на 92,6 і адваротных спадах і ў раёне 89,8 правей „Дзяцел“: дзьве роты МПП дадаць паротна батальёнам 1 эшалёна“.

Камандзір палка згадзіўся з думкай камандзіра танкавага батальёна і запытаў, як мяркуе камандзір танкавага батальёна выкарыстаць у далейшым, пасля захопу вышыні 92,6, роту ДПП.

Камандзір танкавага батальёна адказаў: „Грэбень вышыня 92,6 павінен быць рубяжом аднаўленьня сувязі з пяхотай. Для НПП—з камбатамі і камротамі, а для ДПП—з кампалка. Пасьля аўладання 92,6 роту танкаў ДПП трэба адвесьці за 92,6 (зборны пункт). Яе больш выгодна пакінуць для зьнішчэньня контратакуючых часьцей, якіх можна чакаць з раёну гаёў, што на поўдзень усходні ад Астравок і з Паўночнага вострава. Гэта затрымка тым больш неабходна, што роту прыдзецца часткова аднаўляць, бо страгі ў ёй наўхільны. Выкарыстаць яе ў перадзе танкаў НПП ня варта, бо няма адпаведных аб'ектаў, тым больш, што падтрымка артылерыі з захопам вышыні 92,6 паляпшаецца.“

Командзір палка загадаў начальніку штаба прыняць прапанову камандзіра танкавага батальёна ў адносінах разьмеркаваньня і вызначыць задачы:

1. Танкам ДПП: вылучыць у групу ДПП адну роту танкаў. Задача: да моманту пераходу ў атаку пяхоты і падаўленьня НПП агнявых кропак на прээднім краю, атакаваць і зьнішчыць агнявыя кропкі на ўсходніх спадах вышыні 92, 6 і ў раёне кустоў на заходніх спадах гэтай вышыні. Кірунак руху ў атаку: П. дв. 1 км на поўдзень заходні ад м. Крынкі, лагчына, што ідзе да вышыні „Варона“, вышыня 92/6. Пасьля выходу танкаў НПП на заходнія спады вышыні 92,6 адыйсьці на зборны пункт—лагчына на ўсход ад 92, 6. Мець на ўвазе задачу: або падтрымку другога эшалёна палка або барацьбу з контратакамі праціўніка з раёнаў Паўночны востраў і Пагост.

2. Камандзіру артгрупы ПП:

а) да выходу танкаў ДПП на лінію Б (Баклан),—Г (Гусь)—агонь па Г*(Гусь), яе паўночнаму і паўночна-ўсходняму спадах, а потым перанос на 92,6;

б) пасьля дасягненьня грэбня 92,6 агонь па кустох і гаі на поўдзень заходні ад 85,1 і задымленьне лагчыны каля могілак рускіх;

в) у час знаходжаньня ў раёне на захад ад вышыні 92,6 патрабуюцца стрэльба звычайнымі і дымавымі знарадамі па раёну 89,8 праз вышыні „Дзяцел“;

г) мець на ўвазе неабходнасьць выяўленьня і зьнішчэньня процітанкавых гармат і падаўленьне батарэй праціўніка ў лагчынах на ўсход і захад ад Паўночнага вострава.

Начальніку штаба палка загадам узгадніць з суседзьмі забесьпячэньне флянгаў атакі: з 11 с. п. ад 85,1 і на захад ад яе з 6 дывізіяў заходніх спадаў вышыні $\frac{3}{4}$ км на поўдзень ад 92,6.

Выбар выходнага палажэньня для атакі танкаў ДПП і МПП і час яго заняцця.

Начальнік штаба VI т.б. далажыў камандзіру танкавага батальёна рэзультаты выведкі.

Выходнымі пазыцыямі могуць быць толькі лагчыны з Карч. і П. дв. на поўдзень заходні ад м. Крынкі. Абедзьве яны нядобрыя, бо маскі невялікія па плошчы (агароды каля Карч. і сад. каля П. дв.). і могуць прыцягнуць увагу праціўніка і яго згрупаваны артылерыйскі агонь. Таму частку танкаў трэба разьмясьціць у адкрытай частцы лагчыны і замаскаваць масксеткамі.

Выходныя пазыцыі: правай роты НПП—раён Карч., для левай НПП—сад. П. дв., ДПП—лагчына паміж Карч. і П. Дв. для роты НПП 2 эшалёна—усходняя частка П. дв.

Шлях высоўвання да выходных пазыцый: 1) Парэчча, Служкі пляц у м. Крынкі, Карч. для правай НПП і 2) Крынкі, П. дв.— для левай НПП і ДПП.

Адлегласць—6 км. Пры заняцці пазыцыі за адну гадзіну да расьсвятання, г. зн. да 3 гадзін, трэба выступіць у 2⁰⁰. Таму камандзір батальёна просіць камандзіра палка на час з 2⁰⁰ да 3⁰⁰ ачысьціць дарогу ад павозак, каб ня было затрымак і лішняга шуму, тым больш, што ноч цёмная, а ісьці трэба без сьвятла.

Апрача таго, неабходна ўмацаваньне маста цераз роў каля П. дв. для праходу танкам.

Камбат далажыў аб гэтым начальніку штаба с. п., які пасля дакладу камандзіру палка павідаміў у загадзе скончыць згрупаваньне часьцей, асабліва артылерыі, да 1—³⁰.

Работа начальніка штаба стралковага палка

(Чарцёж 4 і 5)

Перш чым пачаць складаньне плянавай табліцы, начальнік штаба разам з камандзірам танкбата і камандзірам артгрупы ПП або яго начальнікам штаба і начімам складае разьлік атакі танкаў і пяхоты і прыкрыцьце яе артагнём і дымам.

Для гэтага ён улічвае: рашэньне кампалка аб моманце атакі даных аб'ектаў ДПП і НПП, скорасьць руху і атакі танкаў і пяхоты, адлегласць ад выходных пазыцый танкаў і лініі, выходнай для наступленьня (атакі) пяхоты, а таксама глыбіню атакі танкаў ДПП.

1. Выходнае палажэньне для атакі (яно-ж для наступленьня) пяхота займае к 4⁰⁰ пад прыкрыцьцем артпадрахтоўкі, высоўваючы на выходнае палажэньне танкі НПП і агнявыя сродкі, забясьпечаныя выведкай, к 24⁰⁰.

2. Пяхота пераходзіць у атаку тады, калі танкі ДПП дасягнуць усходніх спадаў вышыні 92,6, а МПП пачнуць рабіць праходы ў дроце па пярэдняму краю і пачнуць зьнішчаць агнявыя кропкі там-жа. Гэта палажэньне пяхоты і танкаў у Ч. +1,00 (4,30) момант атакі пяхоты. Артпадрахтоўка пачынаецца ў Ч. (3,3) (чарцёж 4).

Пытаньне да камандзіра танкавага батальёна:

„Тав. Камбат, з якой скорасьцю танкі могуць ісьці да пярэдняга краю і ад пярэдняга краю да 92,6?“

Адказ камандзіра танкбата:

„Тав. начальнік штаба! Скорасьць да пярэдняга краю—15 км, бо мясцовасьць сапсавана ямамі і трэба ісьці па разьмяшчэньню

пихоты, пасяля пярэдняга краю—10 км, зьмяншэньне скорасьці а-ва акапаў і ям ад нашых знарадаў*.

3. Значыць: пачатак атакі танкаў ДПП у $Ч.+0,47$ або акругляючы $Ч.+0,45$ ($Ч.+1,00-0,04-0,09=Ч.+0,47$)¹⁾.

Пачатак атакі танкаў НПП: правай роты ў $Ч.+1,00-0,04$, або акругляючы $Ч.+0,55$, левай роты $Ч.+0,53$.

4. Задачы артылерыі: з пачаткам руху ў атаку танкаў ДПП ($Ч.+0,47$, па загаданьню) агонь на падаўленьне агнявых кропак на пярэднім краю (Варона, Гусь) і назіраньня на вышыню 92,6 (агонь ад $Ч.+0,47-Ч.+0,50$); пры падыходзе танкаў ДПП да пярэдняга краю ($Ч.+0,52$) перанос агню на ўсходнія спады і на вышыню 92,6 (ад $Ч.+0,50$ да $Ч.+1,00$ —па назіраньню за рухам танкаў); пасяля дасягненьня танкамі ДПП усходніх спадаў 92,6 агонь на 89,8, прав. Дзяцел.

5. Пытаньне да начхіма палка:

„Тав. Начальнік хімслужбы: кірунак і скорасьць ветру на раніцу, якія чакаюцца?“

Адказ начхіма:

„Тав. Начальнік штаба! Цяпер вецер усходні, перамены кірунку не чакаецца, скорасьць—3 м/сэк.“

Начальнік штаба: „Кампалка загадаў прыкрыць дымапускам пух танкаў у атаку. Вамарганізаваць дымапуск з лініі Карчма—Пдв. Канец дымапуску перад пачаткам руху ў атаку ДПП ў $Ч.+0,45$. Працягласьць 10 мінут“.

У в а г а. Пры працягласьці хвалі ў 10 мінут і скорасьці ў 3 м/сэк=10 км² глыбіня хвалі складзе каля 2 км, і такім чынам да $4+0,45$ яна закрые пярэдні край. Танкі ДПП рухаюцца за хваляй, але ня ў хвалі; к $R+0,52$, моманту дасягненьня танкамі ДПП пярэдняга краю, дымахваля закрые вышыню 92,6.

Начальнік штаба: „Тав. Камандзір артгрупы ППІ Майце на ўвазе, што пры спрыяючых умовах будзе зроблены дымапуск па гэтаму разьліку і вам прыдзецца перад дымапускам адкрыць агонь па пярэдняму краю, а ў далейшым рашаць пастаўленыя артылерыі задачы без назіраньня“.


Непасрэдная падтрымка атакі танкаў ускладаецца на кінжальныя гарматы, якія дадаюцца батальёнам; задача зьнішчаць гарматы ПБА праціўніка, якія адкрываюць агонь па танках і разьмешчаны па пярэдняму краю.

¹⁾ Усе мінуты павінны быць акруглены да пятка; мы іх не акругляем для таго, каб разьлік быў ясны.

„Тав. командзіры, гэтым выходным разьлікам кіруюцца пры разьмеркаваньні і пастаноўцы задач вашым падначаленым.

Загад разам з плянавай табліцай атрымаеце праз 1 г. 30 м., г. зн. 19,30“.

*Момент знаходжання танкаў на вых.
пазыцыях*



(Чарцёж 4).

Пасьля гэтага начальнік штаба пачаў складаць плянавую табліцу для даданыя да загаду, які быў напісаны і прадстаўлены і П.Н.Ш.

Баявы загад № 017 ап карта 42,000

1. На вучастку 10 с. п. батальёны абарончы раён. Рэзервы праціўніка мяркуюцца ў раёне Паўночна востраў.

2. 4 с. д. раніцою 6. 7. атакуе праціўніка з бліжэйшай задачай аўладаць рубяжом, бязымянай вышыні на поўнач ад 90,1 і далейшай—вышыні на заходні бераг р. Слойка.

3. 10 с. п. з VI а. т. 6. і 3 р. VII а. т. 6. пры падтрымцы I і II/4 а. п. і I/V а. п. РГК атакуе на вучастку: вышыня на гасьцінцы, кусты, 1 км. на ўсход ад ф. Рахавік; бліжэйшая задача—аўладаць 89,8 прав., вышыня на поўдзень далейшая—раён 90,1, Паўночны востраў.

4. Справа—II с. п. з I і II р./VII т. 6.; бліжэйшая задача—84,5 Астравок, разьмяжавальная лінія—схема 1.

Зьлева 18 с. п. 6 с. д. атакуе на пагост; бліжэйшая задача—бязымяная вышыні ў 1 км на ўсход ад Пагост.

5. 1/10 с. п. з 1 р./VI т. 6. 1 б. ПА 10 атакаваць на вучастку: вышыня на гасьцінцы і вышыня $\frac{3}{4}$ км на поўдзень ад яе, бліжэйшая задача—паўночна-заходнія спады 92,6, далейшая—89,8. Падтрымлівае 1/4 а. п.

Разьмяжавальная лінія—Г. дв. (выключна), 92,6 (выключна) прав. (выключна).

6. II 10 /с. п. з 2 р./ VI т. 6. 2 б. ПА 10 атакаваць на вучастку: вышыня, што $\frac{3}{4}$ км на поўдзень ад вышыні на гасьцінцы (выключна),—кусты; бліжэйшая задача—92,6, далейшая—прав. і вышыня на поўдзень ад прав. Падтрымлівае П/4 а. п., 1/V а. п. РГК і ПА 12.

7. III /10 с. п. з 3 р./ VII т. 6. наступаць у кірунку 92,6, 89,8 і, разгарнуўшыся ў сутыку і і II/10 с. п., аўладаць 89,8.

Пры разгортваньні падтрымліваецца ПА 10 с. п.

8. ПП. 10—1 і П/4 а. п. I/V а. п. РГК і ПА 12. Адазная паласа справа: бязымяная вышыня ў 1 км. на поўнач усходнюю ад разьвіліны гасьцінцаў 85,1, Г. дв., 90,1: зьлева Г. д. в. ф. Рахавік, Пагост. Дадатковы сэктар справа: 87,5, гай на поўнач ад 85,1, 84,5.

9. Танкі ДПП—3 р./VI т. 6. Кірунак атакі—лагчына на поўнач заходнюю ад Г. дв. каля м. Крынкi, 92,6. Задача: падавіць кулямётную і процітанкавую абарону праціўніка на 92, 6 і адваротных спадах з кустамі.

10 Кампункт—на вышыні, што на гасьцінцы; у далейшым—92,6. 2-гі намесьнік—камбат III.

Дадатак. Плянавая табліца.

Арыентырная схема (не зьяшчаецца).

Камандзір палка.

Начальнік штаба.

Плянавая табліца атакі 10 с. п. 16. 7. 31.

Карта 42000

Этапы	Артпадрыхтоўка ад Ч да Ч+1 ⁰⁰	Ад пачатку атакі пяхоты да выхаду на рубж 92,6 Ч+1 ⁰⁰ да 1 + 2 ⁰⁰	Да выхаду на рубж 89,8, прав. выш. «Дзяцел»
Пяхота	Займае выходнае палажэнне для наступлення і атакі Танкі НПП выступаюць: 1-я рота з раёну Карчама ў Ч+0 ⁵⁵ , 2-я рота — з Г. дв. — у Ч+0 ⁵³	I і II батальёны вядуць бой за аўладанне вышынёй 92,6	I батальён вядзе бой за аўладанне паўночнымі спадамі 89,8, III — прав., Дзяцел. II — разгортваецца на 92,6 і вядзе бой за аўладанне 89,8
ПП10	Д Ч+0 ⁵⁵ . Зьнішчэнне агнявых кропак на пярэднім краі (Варона і Гусь) і на Баллаві; зьнішчэнне НП на 92,6. З Ч+0 ⁵⁵ — да Ч+0 ⁵⁰ — суправаджэнне танкаў ДПП падаўленьнем агнявых кропак на пярэднім краі да Ч+1 ⁰⁰ — падаўленьне агнявых кропак каля краі Малы, НП на 92,6.	Агонь на гаю Малы. 89,8, прав. Дзяцел. Забароненая зона — 92,6 і кусты на адваротных спадах.	Актыўнае заражэнне — на Г. дв. на поўдзень ад Асгравок, вышыні на поўнач усходнюю ад Паўночны востраў, усходняя ўскраіна Паўночны востраў З разгортваннем III батальёна перападначальніц II/4 а. п.
Артгрупа ДД	Падаўляе батарэю праціўніка ў раёнах: на поўдзень заходні ад Асгравок, на поўдзень заходні і на ўсход ад Паўночны востраў.		Падрымліваюць перамену пазыцый ўнепад III
ДПП	Выступае з выходных пазыцый у лагчыне на поўнач ад Г. дв. каля м. Крынікі ў Ч+0 ⁴⁵ у кірунку — 92,6 і з Ч+1 ⁰⁰ атакуе агнявыя кропкі на 92,6	Зьнішчаюць агнявыя кропкі на 92,6 і ў раёне кустоў. Зборны пункт — лагчына на ўсход ад 92,6.	Атрыманне новай задачы адпаведна абста-ноўцы
Хімузвод	Пуск НД з лініі Карчама, Г. дв. ад Ч+0 ⁵⁵ да Ч+0 ⁴⁵ .	Падрыхтоўка дымапу-ску з лініі кустоў на захад ад 92,6	Зборны пункт — паў-днёвыя кусты на захад ад 92,6

Кіраўніцтва КП — бязмяная вышыня на гасцінцы. КП — 92,6.

Сыгналы дасягнення рубяжоў: пяхота сёрыя чырв. ракет;
танкамі ДПП сёрыя чорн. ракет;
танкамі НПП сёрыя зялён. ракет;
зварот на зборны пункт ДПП белыя ракеты.

Спыненне агню: для ДПП — белыя і чорныя, для пяхоты — белыя і чырвоныя.

Важныя данасяжні: Выступленне ў атаку. Дасягненне 92,6. Дасягненне 89,8, прав.

Нач. штаба 10 с. п.

Робота камандзіра танкавага батальёна.

У задачы камандзіра танкавага батальёна ўваходзіць:

1. Арганізацыя падрыхтоўкі атакі:

а) арганізацыя выведкі праціўніка і мясцовасці ў адносінах вырабу выходных пазыцый, шляхоў руху з чакальных на выходныя пазыцыі;

б) прыняццё ўсіх захадаў да скрытнага заняцця выходнай пазыцыі;

в) адказы на пытанні камандзіру палка (калі ён знойдзе патрэбным задаць іх) па выкарыстанню танкаў; у адносінах разьмеркавання іх, задач танкам ДПП і ўказаньняў як камандзірам стралковых, так і сваіх рот МПП аб найбольш выгодным і адказваючым ідэі рашэньня і пляну камандзіра палка выкарыстанні танкаў НПП у батальёнах.

2. Кіраўніцтва боем танкавых рот у адносінах,

а) удзелу ў паставоўцы новых задач групе ДПП;

б) назіраньня за правільным выкарыстаньнем танкаў НПП у батальёнах.

3. Арганізацыя забясьпечаньня і аднаўленьня рот у баі, г. зн. манэўраваньне ротай аднаўленьня, забясьпечаньня і рамонту. Тут асноўнымі пытаньнямі зьяўляюцца: а) рамонт падбітых танкаў, б) хуткая замена рэзэрўнымі ўзводамі страт у ротах, в) замена раненых, кантужаных або вельмі самалелых ад бэнзынных і масьляных газаў, г) папаўненьне агняпрыпасаў (іх можна атрымаць і ад пяхотных падразьдзяленьняў), д) эвакуацыя ў тэхнічную базу ўсіх падбітых танкаў, якія ня могуць быць пушчаны ў бой безадкладна са зборных пунктаў.

4. Арганізацыя канчатковага збору танкаў пасля бою.

Робота камандзіра танкавай роты.


Яна разьбіраецца ў далейшых прыкладах. Мы толькі адцягнем розьніцу гэтай работы ў двух выпадках: 1) калі рота дзействуе згрупавана, камандзір вядзе роту ў бой, 2) калі рота разьмяркоўваецца паўзводна паміж ротамі або батальёнамі, тады роля камандзіра роты зводзіцца да назіраньня, удзелу ў паставоўцы новых заданьняў і ў арганізацыі забясьпечаньня.

Першы выпадак зьяўляецца больш зручным, асабліва калі няма часу даводзіць да адпаведнай чоткасьці арганізацыю ўзаемадзейства танкістаў і пяхоты да стралковых рот уключна.

Баявое разьмеркаваньне танкаў.

Пад баявым разьмеркаваньнем танкаў мы разумеем разьмеркаваньне агульнавайсковым (пяхотным) камандзірам усіх танкавых сіл данай часьці або злучэньня па сваіх падразьдзяленьнях і па задачах, якія танкі павінны выкаваць.

Так, баявое разьмеркаваньне танкавых сіл, даданах стралковаму корпусу, будзе канцацца вылучэньнем танкаў у групы ПП, г. зн. даданьнем танкаў стралковым дывізіям і часам вылучэньнем групы танкаў ДД, калі танкі ёсьць у дастатковай коль-



Чарцёж 5

касьці і калі артылерыя групы ДД таксама аб'яднана ў руках камандаваньня корпусу.

Стралковая дывізія вытварае сваё баявое разьмеркаваньне танкаў шляхам даданьня танкаў у групы ПП стралковым палкам і эшалёна і ўтварэньня групы танкаў ДД, калі ў стралко-

ным корпусе такая група не арганізавана і калі артылерыя групы ДД дзействуе ў саставе і па ўказаннях камандзіра стралковай дывізіі.

Калі група танкаў ДД далучана стралковым корпусам, то стралковая дывізія можа заняцца толькі вылучэннем групы танкаў ПП, прычым гэту апошнюю яна можа падзяліць на танкі ДПП і НПП, хоць гэтага падзелу стралковая дывізія можа і не рабіць, а даць зрабіць гэта стралковым палком, самой-жа абмежавацца толькі разьмеркаваньнем танкаў па стралковых палках.

Ці вылучыць стралковай дывізіі групу танкаў ДПП ці ня вылучаць—будзе залежыць ад разьмеркаваньня артылерыі шырынні фронту наступленьня, стану пазыцыі абароны праціўніка і наяўнасьці часу. Калі група артылерыі ПП аб'яднана ў стралковай дывізіі, то можна назначыць танкі і ў групу ДДП, бо паміж танкамі ДПП і артылерыяй ПП павінна быць пастаянная ўвязка дзействаў, каб, па-першае, разумна разьмеркаваць усе сілы, падтрымліваючыя пяхоту, і, па-другое, не паразіць артылерый свае танкі, калі яны будуць выконваць свае задачы ў глыбіні.

Шырыня фронту наступленьня аказвае свой уплыў і на вылучэньне танкавай групы ДПП. Калі фронт вузкі, то такая танкавая група павінна быць арганізавана ў саставе стралковай дывізіі, каб магчыма лепш увязаць дзействы ўсіх радоў войск на даным малым памерах вучастку і, значыць, моцна насачаным сродкамі барацьбы. А чым апошніх больш, тым цяжэй унікнуць перамешваньня і поўнай увязкі дзействаў, усіх часцей. Таму ў такіх выпадках патрэбна цэнтралізацыя дзействаў, каб апошнія былі лепш увязаны. Таму пры наступленьні на вузкім фронце групы танкаў ДПП павінны арганізоўвацца не ў палках, а ў дывізіі.

Вылучэньне групы танкаў ДПП таксама залежыць ад стану пазыцыі абароны. Калі ў глыбіні ($2\frac{1}{2}$ —2 км.) апошняй знаходзіцца яскрава акрэсьлены рубж, які праходзіць праз усю хоцьбы і шырокую паласу наступленьня стралковай дывізіі, і які трэба падавіць танкамі ДПП, перш чым пусьціць пяхоту ў атаку, то на гэты адзіны рубж патрэбна і адзіная група танкаў ДПП, г. зн. арганізаваная ў саставе стралковай дывізіі. Калі-ж ў глыбіні абароны вылучаецца два або некалькі рубяжоў, ачагоў або аб'ектаў, якія не становяць адзінага цэлага, і разьмешчаны ў палосах наступленьня стралковых палкоў, то ў гэтых выпадках групы танкаў ДПП павінны быць арганізаваны ў саставе стралковых палкоў.

Трэба, вядома, яшчэ падкрэсьліць, што вылучэньне танкаў у групы ДПП залежыць у вялікай меры ад ступені насычэньня танкамі. Ясна, што чым апошніх будзе менш, тым імавернасьць утварэньня групы ДПП будзе ніжэй.

У стралковым палку танкі разьмяркоўваюцца паміж батальёнамі і могуць вылучацца ў групы ДПП. Утварэньне апошняй будзе залежаць ад прычын, разабраных вышэй.

Пры разьмеркаваньні танкаў паміж батальёнамі трэба выходзіць з імагіннага мець больш танкаў для барацьбы на праднім краю абароны, таму танкі галоўным чынам трэба дадаваць батальёнам і эшалёна. Разам з тым ня трэба забываць і барацьбы ў глыбіні абарончай паласы.

Рота танкаў у ДПП.

(Чарцёж 6, 7 і 8).

У 17¹⁵ кампалка 10 паставіў задачу камандзіру 3 р. VI т. 6, выклікаючы ў штаб палка:

„Ваша рота складае групу ДПП. Задача: да пачатку атакі пяхоты знішчыць кулямёты і процітанкавыя гарматы ў раёне ўсходніх спадаў вышыні 92,6 і кустоў на яе заходніх спадах. Выходная пазыцыя па ўказаньню камбата VII т. 6. Кірунак руху—лагчына на поўнач ад Г. дв. каля м. Крынкі, 92,6. Зборны пункт—лагчына на ўсход ад 92,6. Час выступленьня з-выходных пазыцый, указаньні па сувязі—атрымаць у НШ. У далейшым мець на ўвазе задачу барацьбы з контратакамі праціўніка.

Камандзір 3 т. р., даведаўшыся ў камандзіра VI т. 6. аб выходнай пазыцыі, да 18⁰⁰ правёў з камузводамі выведку праціўніка, баявога курсу і выходных пазыцый і на месцы выходных пазыцый паставіў задачы:

1. Рота выступае ў 2⁰⁰ з Парэчча па дарозе Служкі, Крынкі і Г. дв. і да 3⁰⁰ займае выходную пазыцыю туг—у лагчыне на поўнач ад П. дв.

2. Час выступленьня з выходнай пазыцыі будзе ўказаны дадаткова.

3. Баявы курс роты—лагчына, паўднёвыя спады вышыні „Варона“, па лагчыне на поўдзень ад гасьцінцу на 92,6 і далей на яе заходнія спады.

4. Парадак атакі¹⁾ першай роты да лагчыны на поўнач ад „Гусь“ перабаявы парадак—накіравальны ўзвод II ідзе ў разгорнутым строі; I і III узвод—лініі ўзводных калён у 100 м. ззаду за II узводам; інтэрвалы паміж узводамі—150 м; дыстанцыі паміж машынамі—50 м. У лагчыне на поўнач ад „Гусь“ па майму сыгналу „разгарніся“ рота разгортваецца; усе узводы прыймаюць разгорнуты строй і атакуюць: I узвод паўночна-ўсходнія спады 92,6 і кусты на поўнач заходнюю ад яе, II узвод паўднёвыя спады 92,6 і кусты на захад ад 92,6. Інтэрвалы паміж машынамі—50 м., паміж узводамі—200—250 м. III узвод уступае назад у 200 м за I і II узводамі. Я—з II узводам.


5. Пасьля знішчэньня кулямётаў у раёне кустоў рота вяртаецца ў лагчыну на ўсход ад 92,6—на зборны пункт.


6. Арганізацыя аднаўленьня распарадкаваньнем камбата; вось баявога забясьпечаньня і сувязі—па баявому курсу.

7. Сыгналы—дадаткова.

8. Мой намесьнік—камандзір I узвода.

¹⁾ Магчымыя стралі і парадкі танкавых падразьдзяленьняў глядзі чарцяжы 40, 41, 42 у канцы кнігі.





Чарц. 7.



Чарц. 8.

Рух да раёну атакі.

Рота была ў поўнай гатоўнасці. Было 4¹⁰. Ішла ўжо 50-мінутная артылерыйская падрыхтоўка. Праціўнік адказваў артагнём па лагчыне на поўнач ад Г дв. Па тэлефону было атрымана загаданьне: „Крэйсэр дзевяноста два“, што па ўмове азначала танкавы выступіць уперад.

Рота, разгорнутая ў перадбаявы парадак, рушыла з саду па лагчыне ў кірунку моцнага ачага разрываў на вышыню В (Варона). Пры пераходзе танкаў праз перадавыя часьці пяхоты артылерыя перанесла агонь на Г (Гусь) і 92,6. Над В (Варона) працягваў вісець дым і пыл ад толькі што перанесенага адсюль шквалу агню.

Мінаючы гэту вышыню па паўднёвых яе спадах, танкавая рота са скорасьцю да 12 км у гадзіну накіравалася на вышыню 92,6. Па дарозе I узвод зьнішчыў станкавы кулямёт у лагчыне Танкавая. Вышыня Г (Гусь) на поўдзень ад танкаў успыхвала чорнымі і белымі клубамі дыму. Разрывы ўперадзе на вышыні 92,6 карэктавалі баявы курс роты. Па сыгналу флажкамі і радыё з танка камандзіра роты ўзводы разгарнуліся і пайшлі ў атаку на 92,6. I узвод на паўночна-усходніх спадах 92,6 каля гасьцінцу наскочыў на кулямёты, але не паспеў іх падавіць, III узвод заўважыў іх і зьнішчыў кулямётным агнём.

Камандзір III узводу убачыў, як каля I і II узводаў сталі ірвацца знарады і ў 3 танку II узвода была падбіта вусеніца.

Камандзір III узвода пераканаўся, што гэта адкрыла агонь процітанкавая пушка з лагчыны на захад ад вышыні Гусь; ён адкрыў агонь па ёй, але падыйсці да яе ня мог з-за абстрэлу гаўбічнымі знарадамі сваёй артылерыі. Тое-ж самае зрабіў і падбіты танк, якому нічога не заставалася, як выкарыстаць свой нярухомы стан для інтэнсыўнага агню з мэтай дасягненьня найбольшага рэзультату ў кароткі тэрмін: бо яго маглі ў любую мінуту дабіць канчаткова.

Дзействы ў раёне атакі.

Агонь артылерыі перакінуўся на вышыню на поўдзень ад 92,6. Рота прарвалася цераз дрот і ўварвалася ў размяшчэньне праціўніка: I узвод падавіў некалькі агнявых кропак праціўніка на паўночна-усходнім спадзе, а III узвод зьнішчыў два стаякавыя кулямёты на поўдзень ад вышыні. I і II узводы перавалілі цераз грэбень вышыні, зьнішчыўшы два назіральныя пункты, адкуль было кінута ў танкі некалькі гранат. III узвод трапіў пад агонь процітанкавай пушкі з той-жа лагчыны: знарадам быў зьбіты кулямёт. Камандзір узвода заўважыў пушку і павярнуў на яе свой узвод, адкрыўшы пры гэтым агонь з усіх пукак і кулямётаў. Гармата зрабіла яшчэ да дзесятку стрэлаў і была знішчана ўзводам. Павярнуўшы зноў на вышыню 92,6, узвод на-

ткнуўся на групу агнявых кропак на паўднёва-заходніх спадах вышыні 92,6 і хутка дагнаў роту, якая зьнішчыла ў кустох адну процітанкавую гармату.

Калі танкі павярнулі на поўдзень, яны трапілі пад агонь адначасова адной гарматы з паўднёвых кустоў і двух 76 мм гармат з раёну сутыку дарог на поўдзень узходні ад вышыні 89,8.

У аднаго танка II узводу была прабіта дробнакалібравай гарматай гарматная вежа і забіта два чалавекі, у другога танка I узводу ўзрывам пушачнай гранаты каля вусеніцы былі перабіты каткі. Агнём з тылу быў падбіты апошні танк II узводу, атрымаўшы прабоіну і ўзрыў у машынным аддзяленьні.

Аднак ён загасіў агонь, безадкладна павярнуў вежу і адкрыў агонь па процітанкавай дробнакалібравай пушцы з раёну могілак рускіх; яна працягвала весьці агонь па I узводу і тым сябе выявіла. Між тым I узвод, рухаючыся па ўзятаму курсу, атакаваў дробнакалібравую пушку на краю паўднёвых кустоў.

Камандзір роты, трапіўшы пад агонь узвода палкавых пушак павярнуў да III узводу, які ў гэты час, пасля зьнішчэння рэзерву праціўніка ў паўднёвых кустох, атакаваў два станкавыя кулямёты на поўначад паўднёвых кустоў, прапушчаныя I узводам.

Дзеве батарэі праціўніка адкрылі інтэнсыўны агонь па раёну паўночных і паўднёвых кустоў. Наша артылерыя трымала пад абстрэлам вышыню 89,8 і могілкі рускія.

У гэты-ж час з'явіліся на грэбені 92,6 танкі суправаджэння пяхоты. Рота танкаў ДПП адышла на ўсходнія спады вышыні 92,6. Рэзультатам яе дзейства было падаўленьне ў асноўным супраціўленьня срудшанца¹⁾ на вышыні 92,6, зьнішчэнне (быў разэгнаны) рэзерва праціўніка пазбавіла яго магчымасьці контратакаваць часьці, што ўварваліся на вышыню 92,6, і, апрача гэтага, былі зьнішчаны тры процітанкавыя і дзеве палкавыя гарматы. Далей па шляху былі падаўлены і зьнішчаны 4 станкавыя кулямёты. Протітанкавая пушка ў лагчыне на поўнач усходнюю ад 92,6 была падаўлена, але ня зьнішчана і ў сваю чаргу падбіла, як пасля высветлілася, яшчэ два танкі з 2 роты, якая падтрымлівала II (левы) батальён.

Танкі НКП уварваліся ў кусты і дабілі ўцалеўшых абаронцаў вышыні 92,6. У гэты-ж час пяхота выйшла на вышыню 92,6. Пасля чаго танкі НПП пад моцным артылерыйскім агнём праціўніка адышлі за 92,6.

Рашэнне далейшай задачы батальёнаў.

Праз паўгадзіны пасля адыходу танкаў за вышыню 92,6 яна была цвёрда занята пяхотай, падцягнуты кулямёты і батальённыя пушкі, перамясьціліся ўперад перадавыя назіральнікі артылерыі, падцягнуты 2-і эшалён палка. Прыбыўшы на

¹⁾ Срудшанцы — цэнтральныя ўмацаваньні батальённых участкаў.

вышыню 92,6, камандзір палка загадаў безадкладна працягваць атаку, што ўжо і было зроблена, бо камандзір II батальёна загадаў танкам безадкладна атакаваць вышыню Д (Дзяцел) на поўдзень ад 89,8.

II с. п. веў бой у гаёх на ўсход ад Астравок, захапіўшы вышыню 85,1.

18 с. п. (6 с. д.) вышаў на вышыню на поўдзень ад 92,6.

3 роце танкаў было загадана: на вышыні 92,6 разгортваецца 2-і эшалён палка (III батальён) для ўдару на вышыню 89,8 і аўладаньне ёю; быць гатовым садзейнічаць яму ў зьнішчэньні контратакуючых часьцей праціўніка, якія чакаюцца або з раёну Астравок, п. дв., або паўднёвай часткі Паўночны востраў. Зборны пункт за вышынёй на ўсход ад паўднёвай ускраіны гэтага паселішча. Зборны пункт пры няўдачы—паўднёвыя кусты. Выкананьне па ўласнай ініцыятыве.

Зьнішчэньне контратакуючага батальёна праціўніка

Часьці 10 с. п. к 7⁰⁰ дасягнулі: I батальён—заходніх спадаў вышыні 89,8, прычым па лагчыне на захад ад вышыні выведчыя аддзяленьні III батальёну выявілі сьляды ад пасьпешнага закопваньня мін. II батальён заняў вышыню на ўсход ад паўднёвай ускраіны Паўночны востраў.

Танкі панеслі страту: I рота, узышоўшы на грэбень на поўнач заходнюю ад 92,6, трапіла пад агонь двух процітанкавых пушак і захавала толькі 5 танкаў, якія садзейнічалі ўдару трэцяга батальёна на 89,8; 2-ая рота страціла два танкі на міннай загародзе і два—ад агню з паўднёвай ускраіны Паўночны востраў.

Артилерыя адкрыла агонь па Паўночны востраў.

II-с. п., увёўшы 2-гі эшалён, веў бой за вышыню 84,5 і Астравок.

6 с. д. была спынена моцным агнём на ўсходніх спадах лагчыны на поўдзень ад вышыні Д (Дзяцел).

У гэты час праціўнік, адкрыўшы моцны артагонь па вышынях на ўсход ад паўднёвай ускраіны Паўночны востраў і 89,8, кінуў у контратаку да батальёну пяхоты з Паўднёвы востраў па лагчыны на могілках рускіх і з раёну Пагост на вышыню на ўсход ад паўднёвай ускраіны Паўночны востраў (чарцёж 7).

Камроты 3/VI т. б. на 92,6 атрымаў загад ад кампалка:

„III батальён з ротай танкаў атакуе Паўночны востраў. Задача вашай роты—атакаваць у кірунку 92,6 пагост і зьнішчыць контратакуючую пяхоту у раёне на ўсход ад Пагост. Зборны пункт—паўднёвыя кусты на захад ад 92,6. У далейшым мець на ўвазе забясьпечаньне левага флянгу II батальёну. Атаку падтрымлівае 1/4 а. п.“

Камроты сыгналам выклікаў камузводаў на вышыню 92,6 і паставіў задачу:

„Полк разьвівае ўдар правым флянгам, але падпадае пад контратакі да батальёну з боку Пагост і лявей (паказвае рукой). Нашай роце загадана: зьвішчыць контратакуючую пяхоту, а ў далейшым забясьпечваць левы фланг II батальёну.

Баявы курс—92,6 паўднёвыя кусты, Дзяцел, Пагост.

Баявы парадок разгорнуты: III узвод—галаўны і накіравальны; II узвод—ззаду ў 200 м., I узвод—уступам зьлева назад на 200 м. да III узвода.

Зборны пункт—паўднёвыя кусты на захад ад 92,6. Я—з 3-м узводам“.

Разбор. Мы гэтым прыкладам хацелі паказаць тэхніку выканання сваёй задачы ротай танкаў ДПП і тыя вялікія цяжкасці, якія выпадаюць на яе долю пры дзеяствах бяз сувязі з пяхотай.

Разьбярэм асноўныя пытаньні баявой работы ДПП.

Шлях да раёну дзеяства ў павінен быць пройдзены як мага хутчэй без затрымак. У гэтых адносінах ДПП не павінна затрымлівацца зьнішчэньнем агнявых сродкаў на шляху, апрача тых, што непасрэдна наносяць ёй шкоду (процітанкавых). Разьлічваць цалкам на артылерыю ня прыходзіцца: бязумоўна, што і пад абстрэлам артылерыі (страляючай па плошчы) процітанкавая гармата можа ўцалець і весьці агонь. У той-жа самы час агонь сваёй артылерыі па гэтаму раёну можа не дазволіць прыбліжацца к гэтай гармаце да яе зьнішчэньня сапраўдным агнём (за 300 м). У нашым прыкладзе гармата ў лагчыне на поўдзень ўсходні ад 92,6 ўцалела пад агнём артылерыі і танкаў і здолела падбіць адзін танк з ДПП і два танкі з НПП.

Выгодна, каб шлях да раёну атакі ішоў па вузкаму агнявому вучастку (па лагчыне). Але ці выгодна пускаць ДПП у паласе, слаба занятай пяхотай праціўніка? Відавочна, што нявыгодна ў тым сэнсе, што ў ёй можа быць артылерыйскі калідор—процітанкавы вучастак—танкі могуць наткнуцца на сродкі ПТА раней, чым яны дасягнуць свайго першага аб'екту. Такім процітанкавым раёнам і была так званая „Танкавая“ лагчына. Але ў даным выпадку выбару іншых ня было, бо больш паўднёвы баявы курс ішоў праз равок, непраходны для танкаў, а браць яшчэ больш на поўдзень азначала-б трапіць пад агонь з суседняга вучастку.

Які быў раён атакі: па фронце ён быў каля 1 км. і ў глыбіню некалькі больш, г. зн. зусім дастатковы для атакі роты. Паглыбляць яго ня мела сэнсу з-за цяжкасці падтрыманьня танкаў пры атацы рубяжу 89,8 прав. Дзяцел артагнем па небясьпечных у процітанкавых адносінах раёнах: Астравок і Паўночны востраў. Абарона была створана за праціўніка аб'ектыўна (чарцёж 8), г. зн. танкі былі пастаўлены ў зусім рэальную абстаноўку, якая асабліва цяжка для іх складалася, калі яны трапілі пад скрыжаваны агонь дзвюх процітанкавых і дзвюх палкавых пушак пры адсутнасці дапамогі пяхоты (на яе, як ДПП, яны не

разлічваюць) і артылеры; апошня аказвала яе да 92,6 і часткова далей, выдучы назіраемы агонь па 89,8. Тут-жа натуральна падкрэсьліць вострую неабходнасьць кожнаму ўзводу і кожнаму танку ведаць, з аднаго боку, задачы (баявы курс) роты, а з другога—безадкладна праяўляць патрэбную ініцыятыву.

Бязумоўна, што танкі маглі-б мець яшчэ большыя страты. Мы іх паменшылі, каб паказаць да канца работу танкаў ДПП.

Заняццём раёну 89,8 Паўночны востраў, могілак рускіх полк выконваў сваю далейшую задачу, якая заключаецца ў зьнішчэньні ўдарамі і агнём супраціўленьня палкавага рэзэрву праціўніка. Зусім натуральна паставіць роту ДПП у 2-гі эшалён з тым, каб нанесць магутны ўдар праціўніку, які паспрабуе перайсьці ў контратаку.

Задачы зьнішчэньня контратакуючай групы праціўніка з раёну Паўднёвы востраў камандзір 3-й роты рашыў так, што накіраваў танкі амаль у лоб контратакуючай пяхоте, замест таго, каб глыбей ударыць па флянгу.

Гэта выклікалася тым меркаваньнем, што пры больш паўднёвым баявым курсе танкі трапілі заўчасна пад агонь праціўніка з раёну Паўднёвы востраў і вышыні ў паўкілёметры на поўнач усходнюю ад яго. З другога боку, нявыгода лававага ўдару часткова адхілялася зьяўленьнем танкаў у размяшчэньні сваёй пяхоты, што павінна было-б падняць яе дух. Потым танкі, зьяўляючыся на фронце контратакуючай пяхоты праціўніка, не рызыкавалі трапіць пад агонь агнявых процітанкавых сродкаў, якія забясьпечваюць флянгі пяхоты.

Адсутнасьць ДД адчулася ў тым, што артылерыя праціўніка ўцалела, і палку прыйшлося энэргічна атакаваць як 89,8, Дзяцел, так у далейшым і Паўночны востраў.

У нашым прыкладзе размяркаваньне танкаў абгрунтоўвалася наступнымі меркаваньнямі: група ДД ня гледзячы на значны лік танкаў (два батальёны на дывізію) ня была вылучана з-за нявыгоды атакі ў раёне, маючым такую перашкоду, як Паўночны востраў, які мае флянгавы агонь ад Астравок і балота.

З прычыны гэтага камдыв даў лішнюю роту танкаў 10 с. п. для аўладаньня раёнам Паўночны востраў і 90,1.


У 11 с. п. было дадзена толькі дзьве роты, бо па ўмовах мясцовасьці (закрыцьці) арганізаваць групу ДПП ня мела сэнсу.

У 10 с. п. камандзір палка дадаў у 2-гі эшалён палка 4-ю роту танкаў. Гэта тлумачыцца ўмовамі абстаноўкі і адсутнасьцю ДД, таму становіць сабой некаторае адхіленьне ад нармальнай схэмы атакі; ДД, ДПП і НПП, эшалёнаваны толькі ў межах стралковых батальёнаў 1 эшалёну.

Стралковы полк з ротай танкаў у наступленні на праціўніка, які абараняецца

Абстаноўка

75 с. п. з даданай ротай лёгкіх танкаў, наступаючы з поўдня на поўнач, к вечару 30. 7 падышоў да пазыцыі галоўнага су-



Чарцёж 9.

праціўлення праціўніка каля вёскі Саломенка і заняў палажэнне, указанае на чарцяжы 9. Танкі ў баі ня ўдзельнічалі і на працягу ночы перайшлі па ўзводна ў раёны Сял. дв. і могілкі каталіцкія. Артылерыйская падрыхтоўка пачынаецца а 6-й гадзіне, атака—а 7 гадзіне 31. 7.

Задача 75 с. п.—зьбіць праціўніка і заняць раён: вышыня 104,3 і 108,3, потым Лайгаболы, працягваючы адкідаць праціўніка далей на поўнач.

Справа наступае 74 с. п. зьлева—36 с. д.

Па даных паветранай выведкі, пошукаў і паказання палонных вядома, што праціўнік умацаваўся ў раёне вышынь з млынам і з адзнакай 100,1 дрот у 2 калы, але з прамежкамі. Вышыні 104,3 і 108,3 маюць суцэльны дрот у 2 калы; у вёсцы Саломенка ёсць процітанкавыя перашкоды.

Рашэнне камандзіра палка

У 4⁰⁰—г. 31.7 камандзір 75 с. п. знаходзіўся на вышыні 93,4. Сюды-ж прыбылі і камандзір П. А. 75 с. п., камандзір групы ПП— 75 і камандзір танкавай роты. (Чарцёж 10)

З пытанняў, заданых апошнім і з асабістага назірання камандзіру палка было вядома, што з прычыны невялікай колькасці назіральных пунктаў і дрэннага агляду з іх пяхота можа быць падтрымана артылерыяй без перамены назіральных пунктаў толькі да лініі вышынь з млынам—100,1. Для падтрымання пяхоты пры атацы ёю вышыні 104,3 і 108,3 трэба будзе перанесці большасць назіральных пунктаў уперад.

Мясцовасць дазваляе выкарыстаць танкі ва ўсёй паласе. Перашкоду становіць толькі прырэзні край—вёска Саломенка і Г. дв.

Выходныя пазыцыі знаходзяцца на адлегласці $\frac{3}{4}$ км ад прырэзняга краю. Паласа, па якой наступае полк, адкрыта, і танкам прыдзецца рухацца з выходных пазыцый у атаку па мясцовасці, якая дае праціўніку магчымасць шырокага выкарыстання процітанкавых гармат. Барацьба з апошнімі зьяўляецца вельмі цяжкай па ўмовах назірання.

Выходзячы з гэтага, камандзір палка прышоў да наступных вывадаў¹⁾: мацней за ўсё ўмацаваны вышыні 104,3 і 108,3, і ў гэтым раёне будзе найбольш цяжкая барацьба з праціўнікам; 2) пры атацы пяхотай вышынь 98,0, 98,7 і потым з млынам і 100,1 яна можа расстрэльвацца кулямётным агнём з вышынь 104,3 і 108,3, з якімі нашай артылерыі весці барацьбу будзе цяжка да перанясення сваіх назіральных пунктаў уперад, хоць-бы ў раён вышынь 98,0, 98,7; 3) пры атацы вышынь 104,3 і 108,3 артылерыя мажа аказаць пяхоце вельмі слабую дапамогу, так сама, як і пры адбіццях наступных контрудараў: таму тут трэба пяхоту падтрымаць танкамі; 4) вёска Саломенка будзе перашкаджаць дзействам танкаў.

1) Гэтыя думкі камандзір палка, вядома, ня выказвае ў голас. мы іх падаем толькі, каб паказаць вобраз мыслення старшага начальніка.

Рашэньне камандзіра палка было наступнае: атакаваць праціўніка двума эшалёнамі, наносячы галоўны ўдар сваім левым флянгам. Танкавай роце скласьці групу ДПП; пасля захопу пяхотай вёскі Саломенка танкам высунуцца ўперад на вышыні з млынам і 100,1, зьнішчыць тут агнявыя кропкі, потым падавіць агонь на вышынях 104,3 і 108,3 і зрабіць на гэтых вышынях па 4 праходы шырынёй у 5 м. кожны. Пасля аўладаньня пяхотай вышынямі 104,3 і 108,3 танкам адыйсьці ў гай Тапор.

Артилерыі падтрымаць пяхоту пры атацы в. Саломенка і вышынь 98,0, 98,7 з млынам і 101,1; садзейнічаць прасоўваньню танкаў на вышыні 104,3 і 108,3. Палкавому дывізіёну вылучыць батарэю для суправаджэньня агнём і коламі танкаў. Камандзірам батальёнаў назначыць батальённую артилерыю і частку кулямётных рот для барацьбы з процітанкавымі гарматамі ў палосах свайго наступленьня.

Плян выкананьня задачы танкавай ротай

У 5⁰⁰—31.7. камандзір танкавай роты далажыў камандзіру палка: 1) выходныя пазыцыі танкаў там, куды яны перайшлі ноччу ($\frac{3}{4}$ км. ад пярэдняга краю); 2) баявы курс для 1 узвода—паміж Г. дв. і в. Саломенка на вышыню 104,3, для II і III—міма заходняй ускраіны гэтай вёскі на вышыню 108,3; 3) для асьвятленьня назіральнікаў на вышынях 104,3 і 108,3 і захаваньня ад іх руху танкаў неабходна: утварыць дымавую заслону, працягам на 200 м. на кожнай з гэтых вышынь працыгласьцю 10 мінут. Абстраляць раёны, дзе можна падазраваць процітанкавыя гарматы—паўночны спад вышыні з млынам, паўночны край гаю Тапор, паўднёва-усходні край Доўгага гаю каля гасьцінцу і паўночны край гэтага-ж гаю.

Гэту заяўку танкавага камандзіра камандзір с. п. загадаў камандзіру артгрупы ПП выканаць.

Разбор: У разабраным прыкладзе мы прывялі выпадак, калі стралковы полк, маючы ўсяго адну танкавую роту, выкарыстоўвае яе ў саставе групы ДПП. Зразумела, танкі можна было выкарыстаць і іншым парадкам.

Па-першае, адразу пасля аўладаньня пярэднім краем—в. Саломенка. У гэтым выпадку для атакі вышынь 104,3 і 108,3 здолела-б прыняць ўдзел ня ўся рота, бо напэўна шмат танкаў было-б выведзена са строю.

Па-другое, частка танкаў магла быць выкарыстана з 1 эшалёнам палка для аўладаньня вышынёй з млынам і 100,1, і частка з другім для аўладаньня вышынёй 104,3 і 108,3. Пры гэтым таксама ўзьнікала небяспека, што для атакі разам з пяхотай вышынь 104,3 і 108,3 застаецца вельмі мала танкаў.

Па-трэцяе, усе танкі выкарыстаць для цеснага ўзаемадзеяства з пяхотай пры аўладаньні ёю вышынямі 104,3 і 108,3. Пры такім выкарыстаньні пяхота, атакуючая вышыні 104,3 і 108,3, атрымала-б магутную дапамогу ад танкаў, але пры аўладаньні вышыняй 100,1 і з млынам яна трапляла пад абстрэл з раёну вышыні 104,3 і 108,3, бо барацьба артылерыі з агнявымі кропкамі ў гэтым раёне будзе абмежавана з-за дрэннага назіраньня.

Па-чацьвертае, усе танкі можна было-б выкарыстаць без цеснага ўзаемадзеяства з пяхотай, складаючы групу ДПП для падаўленьня агнявых кропак на вышыні 100,1, з млынам, 104,3 і 108,3, як рашаў кампалка. Выкарыстоўваючы такім чынам танкі, мы атрымалі наступныя выгоды: 1) танкі ўводзяцца ў бой толькі пасля аўладаньня в. Саломенка, небясьпечнай для танкаў; апрача таго, ім прыдзецца дзействаваць на меншай глыбіні, значыць, менш будзе страт танкаў, і адсюль большы лік іх здолее падтрымаць пяхоту для аўладаньня вышынямі 104,3 і 108,3; 2) паколькі танкі будуць складаць групу ДПП, то яны здолеець адарвацца ад пяхоты для падаўленьня агнявых кропак на вышынях 104,3 і 108,3, якія будуць вельмі перашкаджаць пры атацы пяхотай вышынь 98,0, 98,7 з млынам і 100,1; 3) уводзячы адразу ўсю роту, мы робім цяжэйшай для праціўніка барацьбу з танкамі.

Дзеіствы танкаў гэтай групы ДПП некалькі адрозьніваюцца ад дзеістваў такой-жа групы ў першай задачы. Там танкі, адрываючыся ад пяхоты, зьнікалі з яе поля зроку, тут-жа зрокавая сувязь танкаў і пяхоты захоўваецца. Там група ДПП, выконваючы задачу на падаўленьню далёкіх кулямётных кропак і процітанкавых гармат, адыходзіць да пункту збору. Тут-жа на адны і тыя-ж танкі ўскладаецца спачатку задача па далёкай падтрымцы пяхоты—ДПП, а потым непасрэднай падтрымкі—НПП.

Урэшце там група ДПП выкідвалася да пачатку руху пяхоты да пярэдняга краю; тут-жа танкі кідаюцца ўперад пасля аўладаньня пярэднім краем.

У прыведзеным прыкладзе дапамогу танкам можа аказаць ня толькі артылерыя, але і пяхота, накіроўваючы свой кулямётны агонь па процітанкавых гарматах, якія выяўляюцца, бо адрыў танкаў ад пяхоты тут невялікі. Потым артылерыя можа аказаць дапамогу танкам ня толькі з асноўных пазыцый, але ёсьць магчымасьць высуnúць уперад асобную батарэю з пэўнай мэтай падтрыманьня танкаў агнём і коламі. З прычыны блізкасьці пяхоты такую дапамогу акажа і батальённая артылерыя.

Даны прыклад мы прывялі, каб паказаць, што трэба ўнікаць схэматычнасьці ў выкарыстаньні танкаў і пабудове іх баявога парадку. На схэму баявога разьмеркаваньня танкаў, якая прыводзіцца намі ва ўсёй кнізе, і на задачы, што ўскладаюцца на розныя групы танкаў, трэба глядзець як на адпраўныя даныя, якія трэба дапаўняць кожны раз у залежнасьці ад умоў абстаноўкі і мясцовасьці.

Рота лёгкіх танкаў са стралковым батальёнам 1-га эшалёну

Абстаноўка

Праціўнік пасля раду баёў адышоў на загадзя ўмацаваныя пазыцыі.

1 батальён 5 с. п., наступаючы ў саставе апошняга на захад у разьмежавальных лініях згодна чарцяжу М, к 19⁰⁰ 10. 8. адціснуў часьці прыкрыцьця праціўніка і вышаў на лінію вышынь, што парасьлі хмызьняком. Часьці батальёна і ўсяго палка спынены моцным кулямётным агнём з боку вышыні 104,3, вышынь на поўнач ад яе і вышыні 108,3 і далей прасунуцца ня могуць.

1 батальён з даданай ротай лёгкіх танкаў, складаючых групу МПП, пры падтрымцы 1 дывізіёна 2 а. п. мае задачай: наступаючы ў саставе 1 эшалёна свайго палка, на расьсвятаньні 11,8 эбціць праціўніка з абарончай пазыцыі і выйсьці ў раён вышынь з адзнакай 109,9 і з млынам на захад ад першай. Правей на вышыні 97,9—105,3 наступае II батальён 5 с. п., лявей на Доўгі гай—Дойлідкі наступае 6 с. п.

Выведка

У 3³⁰ 11. 8 камандаір 1 баталёна разам з камандзірамі артыдывізіёна, танкавай роты, стралковых і кулямётных рот, узвода батальённай артылерыі вышаў на выведку.

З вышыні, што 100 м. на поўдзень ад капліцы, яны ўстанавілі наступае:

Абарончая паласа праціўніка становіць сабой дзьве абарончыя лініі: першая—вышыня 104,3 і вышыні на поўнач і поўдзень ад яе, другая—вышыні 108,3—99,6.


Акопы разьмешчаны на абедзвюх лініях; больш за ўсё іх відаць на вышынях 104,3 і 108,3. Тут-жа згрупаваны і кулямёты. Усяго выяўлена 9 кулямётаў. З іх 4—на вышыні 104,3 і 5 на вышыні 108,3. Перад першай і другой лініямі дрот у два калы. Умацаваньні на вышыні 109,9 з прычыны маскіроўкі і дальнасьці назіраюцца дрэнна, і меркаваць аб характары абарончых пабудов там нельга. З паказаньня палоннага вядома, што яна ўмацоўваецца. З гэтага камандзір батальёна вывёў заключэньне, што на вышынях 104,3—103,3 знаходзіцца ротны апорны пункт, а на вышыні 109,9 напэўна—,срудшанец“.

Вывучаючы па мясцовасьці і па карце пункты, якія могуць скрываць процітанкавыя гарматы, можна было заключыць, што найбольш імаверныя могуць быць: 1) раён выселак (Выс.); 2) раён хмызьняку, што ў паўкілёметры на поўдзень усходні ад вышыні 108,3; 3) паўночны край Доўгага гаю.

Рашэньне і загад камандзіра батальёна і правядзеньне яго ў жыццё

Скончыўшы выведку, камандзір батальёна прыняў рашэньне: у 6³⁰ пасля 40-мінутнай артылерыйскай падрыхтоўкі (артылерыйская падрыхтоўка цэнтралізавана і час яе, назначаны камандзірам палка) атакаваць праціўніка двума эшалёнамі, наносячы яму галоўны ўдар зьлева 2 і 3 ротамі, у кірунку вышынь 104,3 і 108,3.

Танкі камандзір батальёна рашыў дадаць: 1 узвод 1-й роце, 2 узводы 2-й роце, 3-й роце пасля яе разгортвання дадаць 1 узвод за лік 2-й роты.



Чарпёж. 11.

Тут-жа на вышыні камандзір батальёна аддаў наступнае распараджэньне:

„Батальён атакуе праціўніка на фронце: Сялянскі двор (Сял. дв.)—Выселкі (Выс.), наносячы галоўны ўдар дзвюма ротамі на сваім левым флянгу ў кірунку вышынь 104,3—108,3—109,9. Бліжэйшая задача—аўладаць вышынямі 99,6, 108,3, далейшае—аўладаць вышыняй 109,9.

1-й роце з даданым узводам танкаў аўладаць дзвюма вышынямі на поўнач ад вышыні 104,3, у далейшым наступаць на вышыню 99,6 і на вышыні на поўнач ўсходнюю ад вышыні 109,9.

2-й роце з даданымі двума ўзводамі танкаў аўладаць вышыняй 104,3, у далейшым наступаць на вышыні 108,3 і 109,9. Пасля аўладання батальёнам вышыняй 108,3 перападначальць 1 узвод танкаў 3-й роце.

3-й роце ісьці за левым флянгам 2-й роты ў 2-гім эшалёне і, разьвіваючы яе поспех пры падтрымцы даданага ўзводу танкаў, заняць тры вышыні на поўдзень ад адзнакі 109,9 і вышыню а млын. Кулямётнай роце даць агонь па выяўленых агнявых

кропках на вышынях на поўнач ад адзнакі 104,3 і на поўначным краю хмызьняку, што ў паўкілёметры на поўдзень усходні ад вышыні 108,3.

Батальённая артылерыя падавіць агнявыя кропкі каля Выселака (Выс.) і мець задачай барацьбу з процітанкавымі гарматамі

Артылерыйскаму дывізіёну, падтрымліваючаму батальён, даць агонь па раёнах, дзе мяркуюцца прысутнасць процітанкавых гармат: 1) хмызьняк, паўкілёметра на поўдзень усходні ад вышыні 108,3, 2) паўночны край Доўгага гаю і асыяпіць назіральныя пункты на вышынях 104,3 і 108,3.

Танкавай роце: 1) выходныя пазыцыі ў хмызьняку, дзе размяшчаны роты; 2) дадаць 1-шы узвод 1-ай роце і 2 ўзводы 2-ой роце з задачай падтрымаць наступленне рот на вышыні 104,3, 108,3, 99,6, 109,9. Пасля аўладання 2-ой ротай вышыняй 108,3 і узвод танкаў ад яе дадаць 3-й роце для падтрымання апошняй пры аўладанні ёю трыма вышынямі; 3) зборны пункт пасля аўладання пяхотай вышыняй 109,9—хмызьняк на ўсход ад гэтай вышыні.

Пачатак атакі па сыгналу—3 белыя ракеты. Па гэтаму сыгналу танкам пачаць рух у атаку.

Загад камандзіра 2-ой роты камандзірам танкавых узводаў

Атрымаўшы задачу ад камандзіра батальёна, камандзір 2-ой роты са сваімі камандзірамі ўзводаў, камандзірамі танкавых узводаў на назіральным пункце аддаў танкістам наступнае распараджэнне:

1. Рух з выходных пазыцый танкі і пяхота пачнуць адначасова.

2. Першым аб'ектам атакі з'яўляюцца 4 выяўленыя агнявыя кропкі на вышыні 104,3. Пры руху да гэтых кропак узводы робяць па тры праходы ў драцяных загародах. Пасля захопу ротай вышыні 104,3 танкі накіроўваюцца на вышыню 108,3 для выяўлення і падаўлення іншых агнявых кропак. На гэтай вышыні ўзводы таксама робяць па тры праходы ў дроце.

3. Кірунак руху: II узвода—вышыня 104,3 вышыня 108,3, вышыня 109,9; III узвода—вышыня з дрэвамі, карчма.

4. Пасля аўладання ротай вышыняй 108,3 III узводу перайсці ў падначалены камандзіра 3-й роты (чарцёж 12).

5. Сыгналы для сувязі паміж пяхотай і танкамі:


а) з боку пяхоты: „процітанкавая гармата“ справа—чорны флаг, злева—белы флаг, „не магу прасунуцца“—чырвоны флаг; апрача таго спецыяльна назначаны пасыльныя; б) з боку танкаў—флажкамі па статуту (чарцёж 13).

6. Прамежны зборны пункт—лагчына на ўсход ад вышыні 108,3.

Зборны пункт танкаў пасля ўзяцця вышыні 109,9—хмызьняк—назахад ад гэтай вышыні.



Пасья гэтага камандзір роты загадаў азнаёміць увесь асабовы састаў 2-й роты з сыгналамі для сувязі з танкамі і паставіў задачу ўзводам.

Камандзір III танковага ўзвода, атрымаўшы загад ад камандзіра 2 с. р., звярнуўся да камандзіра 3 с. р., якой III узвод у далейшым дадаваўся.



Чарцёж 12.

Камандзір 3-й роты, які быў тут-жа, указаў камандзіру танкавага ўзвода, каб ён пасля занчыцца 2-й ротай вышыні 108,3 сабраўся на паўночна-усходнім краі Доўгага гаю, дзе 3 рота адновіць сувязь з танкамі і дзе апошнія на мясцовасці атрымаюць задачу ад камандзіра роты.



Чарц. 13.

Разьвіццё падзей

У 10³⁰ пасля артылерыйскай падрыхтоўкі па сыгналу трох белых ракет пяхота, вядучы агонь, рушыла ўперад.

Танкавыя ўзводы з выходнай пазыцыі ў разгорнутым страі, з інтэрвалам 50 м. паміж танкамі, пайшлі ў кірунку да вышыні 104,3. У лагчыне з адзнакай 98 яны абавялі пяхоту і працягвалі рух. Праз 10 мінут танкі падыйшлі да першай лініі. Тут яны зрабілі шэсьць праходаў у дроце, зьнішчылі чатыры кулямётныя гнязды. Асобныя групы пяхоты праціўніка, расстрэльваемыя танкамі, кінуліся ўцякаць у кірунку да вышыні 108,3. Танкі працяг-

валі рух па вышыні 104,3, вышыні з дрэвамі, шукаючы на ёй нявыяўленыя агнявыя кропкі.

2-я рота, прасоўваючыся ўперад з агнём, заняла I і II узводамі выш. 104,3. Танкі ўбачылі, што нашай пяхотай занята першая лінія, і пачалі рух да другой—да вышыні 108,3.

Пад артылерыйскім агнём рота таксама рушыла да другой лініі, але як толькі яна пачала спускацца ў лагчыну на захад ад вышыні 104,3 то трапіла пад кулямётны агонь з кустоў, што паўкілёметра на поўдзень усходні ад вышыні 108,3, і залягла. Камандзір 2-й роты загадаў узводу станкавых кулямётаў абстраляць гэтыя кусты. Праз аддзяленьне сувязі з пяхотай 3-й батарэі ён папрасіў сюды-ж накіраваць агонь артылерыі. К гэтаму часу сусед зьлева заняў Выселкі і вышыню з млынам (паўкілёметра на поўдзень).

Пясыя абстрэлу кулямётным узводам хмызняку агонь адтуль пачаў слабець. У скорасьці стала відаць, як у гэтых кустах пачалі ірвацца знарады, і стральба з іх зусім спынілася. Пяхота рушыла ўперад.

Тымчасам танкі падыйшлі да другой лініі, зрабілі і тут праходы ў дроце і накіраваліся для падаўленьня кулямётаў, якія вялі моцны агонь па наступаючай пяхоце.

2-я рота кінулася ў праходы ў дроце, вядучы кулямётны агонь. У прамежках паміж танкамі і над цяготай ірвуцца знарады. Відаць разрывы каля карчмы і над вышыняй 109,9.

Танкі падавілі раней выяўленыя 5 кулямётаў, але як толькі ўзводы пяхоты ўварваліся ў праходы, яны былі сустрэнуты агнём станкавых кулямётаў з боку вышыні 99,6. Пяхота залягла.

Камандзір роты загадаў выкінуць чырвоны флаг. Танк камандзіра II узвода заўважаўшы сыгнал, адшукаў кулямёт на вышыні 99,6, падаў сыгнал „рабі, як я“ і рушыў да яго, за ім пайшлі і астатнія танкі ўзвода. Але як толькі яны сталі спускацца ў лагчыну, што паміж вышынямі 108,3 і 99,6, зараз-жа ўбачылі процітанкавую гармату, якая адкрыла па іх агонь з кустоў у гэтай-жа лагчыне. Танкі адразу-ж зьвярнулі ў хмызнік на гэту гармату, адкрыўшы па ёй агонь.

Пяхота таксама заўважыла гэту гармату, адкрыла па ёй агонь з кулямётаў і перадала аб ёй батальённай артылерыі, але пакуль батальённая пушка высунулася ўперад, танкі так блізка падыйшлі да процітанкавай гарматы праціўніка, што страляць па ёй было небяспечна: можна было папасці ў свае танкі. Праз некалькі мінут гармата праціўніка, падбіўшы адзін танк, сьціхла. Астатнія чатыры танкі рушылі на вышыню 99,6, падавілі там кулямёт, павярнулі па лагчыне на ўсход, каб скрытным падступам выйсьці зноў на вышыню 108,3.

III танкавы ўзвод у гэты час падаўляў уцалеўшыя агнявыя кропкі на вышыні 108,3.

Пяхоце, заняўшай вышыню 108,3, далей прасунуцца перашкаджаў кулямёт, які страляў з падстрэшша на карчме. Кулямётны агонь з ім нічога зрабіць ня мог. Камандзір роты папрасіў батальённую пушку, якая для дапамогі танкам спазьнілася, накіраваць агонь на кулямёту на карчме.

Калі танкавы ўзвод вышаў на вышыню 108,3, то агонь праціўніка вёўся толькі з боку карчмы і з вышыні 109,9. Камандзір роты загадаў танкам адыйсьці за ўкрыццё.

У скорасьці знарад батальённай пушкі папаў у карчму і агонь адтуль спыніўся, III узвод з крыкам „ура“ кінуўся ўперад і заняў карчму. I узвод высунуўся на гасьцінец.

Вышыня 108,3 узята. Бліжэйшая задача 2-й роты выканана і пачала з посьпехам выконвацца далейшая. Камандзір роты вышаў на дарогу каля карчмы і праз пасыльнага выклікаў адтуль камандзіра танкавага ўзвода, які зьявіўся разам з сваімі камандзірамі танкаў.

Тут камандзір 2-й роты, атрымаўшы задачу ад камандзіра батальёна захапіць вышыню 109,9, пастваіў камандзіру танкавага ўзвода наступную задачу:

„Рота працягвае бязупыннае наступленьне на вышыню 109,9. Яе прасоўваньню перашкаджаюць кулямёты з гэтай вышыні, з хмызьняку, што прылягае да вышыні з усходу, і з трох вышын, што на поўдзень ад вышыні 109,9.

Безадкладна абганіце роту і падавіце кулямёты ў хмызьняку і на самай вышыні.

На тры вышыні, на поўдзень, наступае 3-я рота“.

Камандзір узвода папрасіў камандзіра роты даць агонь па хмызьняку на выпадак знаходжаньня там процітанкавай гарматы, даў камандзірам танкаў баявыя курсы, і яны ўсе бягом накіраваліся да машын.

У гэты час да II узвода далучыўся адзін танк 1-га узвода, накіраваны сюды камандзірам танкавай роты, астатнія танкі былі падбіты.

У скорасьці танкавы ўзвод, перайшоўшы праз вышыню 108,3, пайшоў шпарка пад гару да вышыні 109,9; абагнаўшы ў лагчыне пяхоту, ён працягваў рух да хмызьняку.

Зьлева з-за Доўгага гаю высоўваўся III танкавы ўзвод, які наступаў ужо з 3-й ротай.

II танкавы ўзвод увайшоў у хмызьняк і, рухаючыся да ім, скрытна падышоў да самай вышыні 109,9. Высунуўшыся тут непасрэдна перад дзьвюма кулямётнымі кропкамі праціўніка, ён іх падавіў і пачаў абыходзіць вышыню справа. Зьлева ў гэты час чатыры танкі III узвода (адзін танк быў выведзен са строю неадоўга да гэтага агнём процітанкавай пушкі з паўднёвага краю хмызьняку) падаўлялі агонь на трох вышынях.

II танкавы ўзвод, абышоўшы справа вышыню 109,9, накіраваўся на вышыню, што паўкілёметра на поўнач заходнюю ад вышыні 109,9. Ня выявіўшы тут нічога, танкі накіраваліся да

вышыні з млынам. Вышаўшы сюды і расстраляўшы адно аддзяленьне стралкоў з ручным кулямётам, танкі ня ўбачылі сваёй пяхоты ні на вышыні 109, 9, ні на поўдзень ад яе. Ды і танкаў III узвода ня было таксама відаць. Зразумеўшы, што пяхота 2-й роты, якой узвод даданы, напэўна, затрымліваецца агнём праціўніка, танкавы ўзвод вярнуўся назад да хмызьняку. З вышыні 109, 9 камандзір II танкавага ўзвода заўважыў сваю пяхоту, якая залягла на ўсход ад кустоў. Час ад часу паднімаўся чырвоны флаг. Танкі спусціліся ўніз і пачалі абыходзіць хмызьняк з поўдня. Тут дзейставалі танкі III узвода. Тады камандзір узвода пачаў агінаць хмызьняк і пашоў на яго паўночны край. У гэты час пяхота пачала перабягаць уперад. Па ёй зноў адкрыў агонь кулямёт, які знаходзіўся ў паўночна-ўсходнім вуглу хмызьняку, які быў спыніў агонь, заўважыўшы прыбліжэньне танкаў, што дало магчымасьць нашай пяхоце пачаць прасоўваньне ўперад. Падавіўшы гэты кулямёт, танкі пайшлі ўдоўж паўночнага краю кустоў зноў на вышыню 109, 9. У скорасьці выйшла сюды 1-2-я рота і пачала тут замацоўвацца.

Зьлева—III танкавы ўзвод прайшоў на Дойлідкі.

II танкавы ўзвод выканаў сваю задачу і адышоў на зборны пункт у хмызьняк на ўсход ад вышыні 109, 9.

Разбор. Ніжэй мы разьбярэм некаторыя палажэньні задачы, патрабуючыя тлумачэньняў і абгрунтаваньня.

На прыкладзе, разабраным вышэй, мы прывялі выпадак вялікага насычэньня танкамі пяхоты—рота танкаў на батальён. Магчымасьць з боку стралковага палка дадаць батальёнам па роце танкаў можа быць у выпадку, калі палку даданы танкавы батальён, і ён яго разьмяркоўвае, як намі паказана ў першым прыкладзе.

Але магчыма, што стралковы полк, маючы ў сваім распараджэньні ўсяго адну роту танкаў, парашыць усю яе выкарыстаць як групу НПП у адным батальёне. Такое рашэньне можа быць, калі пажадана ўзмацніць кірунак галоўнага ўдару або ў выпадку, калі мясцовасьць дазваляе выкарыстаць танкі толькі на вучастку аднаго батальёна.

Як выкарыстаць танкі камандзіру батальёна, атрымаўшага ў сваё распараджэньне цэлую роту танкаў? Або, як кажуць: якое прыняць баявое разьмеркаваньне танкаў?

Тут могуць быць два асноўныя рашэньні: першае—танкі дзействуюць у саставе ўсёй роты, выконваючы задачы камандзіра батальёна, другое—танкі дадаюцца паўзводна стралковым ротам для іх абслугоўваньня. У апошнім выпадку магчымы таксама два варыянты: першы—танкі дадаюцца стралковым ротам (выпадак, прыведзены ў разьбіраемым прыкладзе) і другі—танкі падтрымліваюць стралковыя роты. Розьніца тут такая: у першым выпадку танкавыя ўзводы падначальваюцца камандзірам стралковых рот, ад іх атрымліваюць задачы і дзействуюць па іх ўказаньнях; у другім выпадку танкавыя ўзводы атрымліваюць

задачы ад свайго камандзіра роты, або непасрэдна ад камандзіра стралковага батальёна. У гэтым выпадку танкавыя ўзводы не падначальваюцца камандзірам стралковых рот, а толькі ўзгадняюць і ўвязваюць з імі свае дзействы.

Які спосаб дзействаў выбраць, падкажуць абстаноўка, мясцовасць і час. Мы з свайго боку можам сказаць, што выбар таго або іншага віду ўзаемадзейства залежыць, па-першае, ад колькасці часу, які ёсць у распараджэнні агульна войскавага камандзіра. Калі ёсць шмат часу да атакі, які дазваляе добра ўвязаць дзействы паміж танкавымі ўзводамі і стралковымі ротамі, тады апошнім можна падначаліць першых. Калі-ж гэтага часу няма, то камандзір батальёна сам паставіць задачу ўсёй танкавай роце, указаўшы толькі, які танкавы ўзвод якую стралковую роту падтрымлівае або нават і гэтага ня ўкажа, калі ў танкавых узводах не хапае часу для таго, каб пагаварыць з камандзірамі стралковых рот. Другім вельмі важным момантам, які аказвае ўплыў на баявое разьмеркаваньне танкаў, зьяўляецца наступны: ці дзействуе ў саставе стралковага палка група танкаў ДПП. Калі апошняя ёсць і ёсць досыць часу, то танкавыя ўзводы могуць быць сьмела разданы па стралковых ротах для ўтварэньня групы НПП. Калі-ж групы ДПП няма, то пакіданьне танкаў у руках камандзіра стралковага батальёна павінна знайсці больш шырокае ўжываньне, каб мець магчымасьць манэўраваць танкамі і ў глыбіню, нікім не кранутую, і па фронце.

У вялікай меры, вядома, аказвае ўплыў стан паласы абароны праціўніка. Чым апошняе больш умацавана, тым больш цесна павінны быць увязаны дзействы танкаў і пяхоты, а гэта азначае, што танкавыя ўзводы павінны быць падначалены стралковым ротам, бо пры гэтых умовах ўзаемадзейства дасягаецца, зразумела, больш цеснае, чым пры падтрыманьні, толькі танкамі стралковых рот. І наадварот, калі праціўнік абараняецца на насцьпех занятай пазыцыі, то можна танкі ротам не дадаваць, бо і ступень супраціўленьня з боку праціўніка будзе меншая, а таму ў такой цеснай увязцы няма неабходнасьці.

У рашэньні камандзіра батальёна трэба таксама адзначыць даданьне ўсёй роты танкаў і эшалёну з тым, каб потым 2-гі эшалён батальёна—3-ю стралковую роту—падтрымаць адным узводам танкаў за лік 1-га эшалёну.

Такое рашэньне трэба вітаць: яно дае магчымасьць выкарыстаць на пярэднім краю максымум танкаў, у той-жа час не пакідаючы без падтрыманьня танкамі і 2-гі эшалён пяхоты.

Але трэба таксама адзначыць, што і выкарыстаньне ўсіх танкаў з 1-м эшалёнам батальёна зусім не абавязкова. Калі глыбіня абароны вельмі ўмацавана, калі насычэньне танкамі вялікае, то эшалёнаваньне танкаў НПП у глыбіню павінна знайсці сваё месца. У гэтым выпадку роты 2-га эшалёна будуць ужо падтрыманы сьвежымі танкавымі падразьдзяленьнямі.

Але калі 2-гі эшалён пяхоты, як у нашым прыкладзе, падтрымліваецца танкамі, якія дзействуюць спачатку з 1-м эшалёнам, то трэба, каб арганізацыя ўзаемадзеяння пяхоты і танкаў была-б наладжана яшчэ да пачатку бою. У адваротным выпадку танкі і пяхота будуць шукаць адзін аднаго і траціць шмат часу, перш чым пачаць разам дзействаць.

У нашым прыкладзе камандзір III танкавага ўзвода зусім правільна зрабіў, што з'явіўся да бою да абодвух пяхотных камандзіраў (2 і 3 стралковых рот), з якімі ён будзе ўзаемадзействаваць у баі. І зусім правільна зрабіў камандзір 3-й стралковай роты, які канкрэтна на мясцовасці ўказаў камандзіру танкавага ўзвода пункт збору, дзе танкі атрымаюць задачу ад яго. У такім выпадку камандзір 3-й стралковай роты будзе ведаць, дзе яму шукаць свае танкі, і калі-б нават рота атрымала новы кірунак для наступлення, камандзір роты мог-бы паставіць задачу танкам праз пасыльнага.

Праводзячы выведку, камандзір батальёна і камандзіры, што пры ім знаходзіліся, знаходзяць больш небяспечнымі хмызняк і край гаю і двары па наступных меркаваннях: а) усе гэтыя пункты даюць магчымасць скрытна размясціць процітанкавыя гарматы; б) адшукаць іх пры назіранні з усходу, г. зн. ад атакуючага, нават пасля адкрыцця імі стральбы будзе цяжка, бо яны могуць стаяць у глыбіні кустоў і ў дварох; в) гэтыя пункты даюць магчымасць абстрэльваць падступы да ўмацаваных рубяжоў.

Задачы артылерыі і кулямётам ставяцца камандзірам батальёна так, каб дапамагчы прасоўванню танкаў, забяспечваючы іх шляхам пільнага назірання і абстрэлу раёнаў, падазронных па размяшчэнню процітанкавых гармат. Артылерыйскі агонь па вышынях 104,3 і 108,3 не патрэбен, бо туды пойдучь танкі і самі справяцца з агнявымі кропкамі на гэтых пунктах. Трэба толькі забяспечыць танкам прасоўванне да гэтых аб'ектаў, а гэтага можна дасягнуць барацьбой з ворагамі танкаў, процітанкавымі гарматамі; танкі ў сваю чаргу палегчаць прасоўванне пяхоты ўперад. Такім чынам атрымліваецца поўнае ўзаемадзеянне—кожны робіць сваю справу, але ўсе імкнуцца да адной мэты.

Танкаваму ўзводу задача ў пачатку пастаўлена толькі да вышыні 108,3, таму што вышыня 109,9 дрэнна праглядаецца і патрабуе дадатковай выведкі. Апошняя будзе праведзена камандзірам 2-оў роты і камандзірам танкавага ўзвода пасля заняцця вышыні 108,3, дзе і будзе зноў адноўлена сувязь паміж ротамі і танкамі, пасля чаго апошнія будуць накіраваны на вышыню 109,9.

Танкі пачынаюць адначасова рух з пяхотай, таму што спачатку праводзіцца артылерыйская падрыхтоўка, якая дае магчымасць пяхоце пачаць рух бяз танкаў. Апрача таго танкі дзякуючы сваёй скорасці хутка перагоняць пяхоту.

Прамежны пункт збору—гэта пункт аднаўленьня сувязі з пяхотай; ён назначаны ў лагчыне на ўсход ад вышыні 108,3, бо гэта вышыня ўкрывае танкі ад артылерыйскага агню праціўніка і дае магчымасьць мець іх блізка для другога кідка на вышыню 109,9. Такі збор заўсёды будзе мець месца, калі пасля захопу цэлі будзе астаноўка, якая будзе працягвацца ня больш 15 мінут. У такім выпадку танкі збіраюцца за ўкрыццё для забясьпечаньня сябе ад агню. Гэтага ні ў якім разе ня трэба зьмешваць з пунктам збору пасля бою для аднаўленьня і забясьпечаньня.

Збор у першым выпадку знаходзіцца за бліжэйшым укрыццём, танкі гатовы да далейшага прасоўваньня ўперад і толькі на кароткі тэрмін укрыліся. Пункт-жа збору ў канцы бою разьлічаны на знаходжаньне танкаў у ім на працягу больш доўгага часу, і таму павінен даваць магчымасьць больш спакойнай работы.

Пры разборы дзейства наступаючых часьцей кідаецца ў вочы:

1. Пры руху ад першага рубяжа да другога пяхота трапіла пад флянгавы кулямётны агонь, зьлева з боку хмызьняку. Здавалася-б, што трэба было ўказаць танкам новую цэль, перашкаджаючую руху пяхоты. Камандзір роты гэтага не зрабіў і, па нашай думцы, правільна. Пяхота павінна сама сабе пракладаць дарогу ўперад, а ня толькі спадзявацца на танкі. Камандзір роты пачаў барацьбу з перашкодай, якая зьявілася, сваімі сіламі, папрасіў дапамогі артылерыі і вышаў пераможцам.

2. Убачыўшы процітанкавую гармату, танкавы ўзвод кінуў свае ранейшыя аб'екты і адразу-ж атакаваў гэту гармату. Так заўсёды і будзе. Прцітанкавая гармата—зьлейшы вораг танкаў, і, пакуль яна ня зьнішчана, працаваць танкам нельга.

3. Яшчэ адзін выпадак, калі пяхота сама сабе пракладае дарогу ўперад. Гэта—калі пяхота пры дапамозе батальённай пушкі зьнішчала кулямёт на карце.

4. Цікавы момант, калі танкі варочаюцца з вышыні 109,9 да сваёй пяхоты, якая была спынена агнём перад хмызьняком. Так і павінна быць. Калі танкі заўважылі, што яны адарваліся ад пяхоты, якую яны падтрымліваюць і якая чаму-небудзь ня можа прасоўвацца ўперад, то яны абавязаны вярнуцца да яе, зьнішчыць перашкоду, затрымліваючы наступленьне пяхоты, а потым ужо зноў рушыць далей.

5. Трэба адзначыць беражлівых адносін камандзіра 2-оё роты да танкаў, якія праявіліся ў тым, што, бачачы магчымасьць перамагчы агонь праціўніка без дапамогі танкаў, ён ня прымушае іх выяжджаць і падстаўляць сябе пад артылерыйскі агонь, а адразу загадвае ім ісьці за ўкрыццё. Такія адносіны да танка захаваюць яго для патрэбнага моманту.

6. Можа паказацца некалькі палегчанай абстаноўка, створаная ў прыведзеным прыкладзе для танкаў. У сапраўднасці страты, панесеныя імі, былі-б большыя. Хоць нічога ненатуральнага і няма ў тым, што ўзвод страціў толькі дзве машыны. Абстаноўка створана спецыяльна такой, каб мець магчымасць разгледзець пытанні ўзаемадзеяння невялікіх падраздзяленняў пяхоты і танкаў ва ўсёй глыбіні абароны праціўніка.

Рота лёгкіх танкаў са стралковым батальёнам II эшалёну

(Чарцёж 14 і 15).

Абстаноўка

Пасля раду баёў праціўнік 17.6 адышоў і заняў для абароны паласу, маючы пярэдні край яе на лініі: усходні край лесу, што на поўнач ад Новікі—Лайгаболі і далей на поўдзень.

35 с. п. з даданымі дзвюма газамётнымі батарэямі і дзвюма ротамі лёгкіх танкаў мае задачай раніцой 19.6 атакаваць праціўніка на фронце гай „Кліч“, в. Лайгаболі з далейшай задачай аўладаць раёнам усходняга берага р. Ласосна. Полк падтрымалі ваецца I і II дывізіёнамі 12 а. п.

Адначасова з 35 с. п. справа атакуе праціўніка 17. с. д., злева—36 с. п.

Камандзіру 35 с. п. па звестках выведкі, фота-здымкаў і з апытання палонных вядома, што перад палком знаходзіцца каля аднаго батальёну пяхоты і 3 батарэі праціўніка. Пазыцыя яго ўзмоцнена і развіта ў глыбіню. Ёсць пашыраныя акопы. Моцна развіты фальшывыя пабудовы. На захад ад вышынь Круглая і Вострая і да ракі Ласосна працягваюцца работы па ўмацаваньню паласы.

Выведка

У 3⁰⁰—19.6 камандзір 36 с. п. з камандзірамі батальёнаў, групы ПП XXXV палкавага артылерыйскага дывізіёну, танкавага батальёну і газамётнага дывізіёну вышаў на вышыню з млынам на выведку.


Пасля вывучэння абарончай паласы праціўніка і дзелавой размовы са спецыялістамі камандзір палка ўсвядоміў.

Артылерыя здолее падтрымліваць полк агнём без перамены назіральных пунктаў да грэбня вышынь, што на поўнач ад вышыні 104,1. Пасля дасягнення пяхотай гэтага рубяжа патрабуецца перанос назірання ўперад, бо гэты грэбень закрывае ўсю мясцовасць на захад ад яго.

Газамётны дывізіён здолее абстраляць мінамі паласу праціўніка да грэбня вышынь Круглая, Вострая.


Гай і ручай на поўнач ад вёскі Новікі не даюць магчымасці танкам тут прайсці. Вёскі Новікі і Лайгаболі на поўдзень ад гэтага гаю таксама вельмі перашкаджаюць, а можа быць, і выключаюць магчымасць праходу тут танкаў, бо праціўнік паміж

будынкамі, дзе мог-бы прайсці танк, напэўна выкапаў шырокія акопы або будаваў іншыя процітанкавыя перашкоды. Таму выкарыстанне танкаў на пярэднім краі трэба лічыць вельмі цяжкім, а таму непажаданым. На астатняй частцы ўмацаванай



Чарцёж 14

паласы праціўніка танкі могуць быць выкарыстаны. Трэба чакаць, што работа танкаў будзе цяжкай, бо праціўнік меў час для арганізацыі процітанкавай абароны.



Чарцёж 15

Назіральныя пункты праціўніка, з якіх ён можа праглядаць рабны рух танкаў, наступныя: калі танкі будуць уведзены ў бой з эшалёнам пасьля заняцця лесу і вёсак на пярэднім краі, то гэта будзе грэбень вышынь Круглая, Вострая і ўсе

вышыні паміж гэтым грэбнем і пярэднім краем. У выпадку выкарыстання танкаў з другім эшалёнам пасля захопу рубяжа гэтых вышынь праціўнік здолее назіраць рух танкаў толькі пасля дасягнення апошнімі гэтага рубяжа. Пасля выхаду танкаў на захад ад указанага грэбня вышынь назірання можна весці галоўным чынам з вышыні 104,4.

Падыйсці да выходных пазыцый танкі могуць скрыта ад наземнага назірання. Выходныя пазыцыі—на заходнім краю гаю, што $\frac{3}{4}$ км. на поўнач усходнюю ад вышыні 92,3. Калі танкі будуць выкарыстаны ў глыбіні, то яны здолеець адсюль скрытна перайсці ў раён вышыні 98,1—могілкі рускія, на поўнач заходнюю ад вёскі Новікі, адкуль будуць кінуты ў бой для развіцця посьпеху ў глыбіні.

Выходзячы з гэтага, можам намясціць два найбольш адпаведныя варыянты: першы—увесці ў бой усе танкі з 1 эшалёнам адразу пасля аўладання пярэднім краем; другі—увесці танкі ў бой, адну роту з першым эшалёнам, а другую—з часцямі 2 эшалёна для развіцця посьпеху ў глыбіні абарончай паласы і для барацьбы з контратакамі праціўніка.

Меркаваньні камандзіра палка

Выходзячы з даных выведкі, камандзір палка прышоў да вываду, што палку трэба перамагчы абарончую паласу праціўніка глыбінёй у 3 км; шырынёй па фронце ў $1\frac{1}{2}$ км. Артылерыя здолее падтрымаць пяхоту без перасоўвання назіральных пунктаў уперад да захопу грэбня вышынь каля $2\frac{1}{2}$ км. ад пярэдняга краю. Танкі на пярэднім краі выкарыстаць нельга, у глыбіні—можна. Таму атаку пяхоты на пярэднім краі і да грэбня вышынь у глыбіні падтрымаць газамётнымі батарэямі, артылерыяй і адной ротай танкаў, а на захад ад гэтага рубяжа—танкамі і часткай батарэй, якія пасьпеюць перамяніць свае назіральныя пункты.

Пасля гэтага камандзір палка прыняў рашэнне, сутнасьць якога зводзілася да наступнага:

1. Атакаваць праціўніка двума эшалёнамі, наносячы галоўны ўдар у кірунку могілак рускіх, вышыня 104,4.

2. а) II батальён з ротай танкаў атакуе справа з бліжэйшай задачай аўладаць вышынямі 97,0, 98,1 далейшая задача—аўладаць з млынам выш. Круглай.

б) III батальён атакуе злева з бліжэйшай задачай аўладаць прав. вышынёй 90,3 і далейшай аўладаць вышынямі Вострая, 100,8 і 101,1.

в) I батальён з ротай-танкаў, складаючы 2-гі эшалён, рухаецца паміж 1-м і 2-м батальёнамі і развівае посьпех у кірунку вышыні 104,4, маючы задачай аўладаньне раёнам вышынь 86,3, 104,4 і 84,7.

3. Газамётныя батарэі для падтрымвання 1-га эшалёна даюць па два паўторных залпы па вышынях 92,0, 98,1, прав. 90,3, Круглая, Вострая і 101,1.

4. Артылерыя дае моцны агонь па вышыні 105,3 па паўночнаму краю лесу, што 1 $\frac{1}{4}$ км. на поўдзень ад вышыні 104,1 па вышыні 101,1 і грэбеню вышынь Круглая і Вострая. Для забяспечання танкаў 2-га эшалёна пасля ўваходу іх у бой артылерыйскім агнём вылучаецца палкавы дывізіён, які з прасоўваньнем 1-га эшалёна высоўвае свае батарэі ўперад у раён могілак рускіх (1 км. на захад ад вёскі Новікі).

5. Уся рота танкаў дзействуе з 2 эшалёнам для аўладання раёнам вышынь 86,3 104,4 84,7 і ўдзелу ў праследваньні праціўніка да ракі Ласосна.

Зборны пункт танкаў пасля атакі—гай, што паўкілёметра на захад ад вышыні 108,3.

Пачатак атакі а 11 гадзіне па сыгналу—4 чырвоныя ракеты.

Разьвіццё падзей

К 13⁰⁰ 19.6 1-шы эшалёп палка пры падтрыманьні артылерыі, газамётаў роты і танкаў захапіў намечаны грэбень вышыні з млынам Круглая і Вострая і вышыні 101,1.

2-гі эшалён, 1 батальён, падышоў да вышыні 98, 1 і могілак рускіх. Танкі падыйшлі да выходных пазыцый: I узвод—у седлавіну 100 м. на поўдзень ад вышыні 98,1; II узвод—у хмызьняк на поўнач ад могілак рускіх; III—да могілак.

Палкавы дывізіён высоўваў уперад свае батарэі да грэбня захопленых вышынь. Дывізійная артылерыя высоўвала ўперад назіральныя пункты.

Сусед справа заняў у бок на поўнач спады вышыні з млынам 98,1, а сусед зьлева захапіў вышыню 105,3, уварваўся ў кусты на захад ад яе і ўвязаўся там у бой.

Пастанова задач камандзірам батальёна

Аамандзір I батальёна з камандзірамі стралковых і кулямётнай рот, камандзірам танкавай роты, які ўзяў з сабой сваіх камандзіраў узводаў, высунуліся на Вострую вышыню. Сюды-ж выехаў і камандзір палкавога артдывізіёна. Адсюль яны ўбачылі, што агонь вядзецца галоўным чынам з раёну вышынь 86,3, 104,4 і глыбіні пазыцыі за імі. Вышыні 86,3, 104,4 аплецены дротам у два калы.

Камандзір батальёна нацэліў свае роты: першую—на вышыню 86,3 і вышыню з гаёчкам; другую—на вышыню 104,4 і гай на поўдзень ад яе; 3-й роце загадаў рухацца за 2-гой ротай з задачай аўладаць вышынямі 84,5 і 84,7.

Кулямётная рота атрымала задачу даць агонь па вышыні, што на поўнач ад вышыні 86,3, і вышыні 100,8, бо агонь адтуль мог перашкодзіць прасоўваньню пяхоты, а танкі туды не накі-

роўваліся, і, апрача таго, па вышыні, што $\frac{1}{4}$ км. на ўсход ад вышыні 104,4, бо гэты пункт падазроны па прысутнасці ў ім процітанкавай гарматы.

Палкавому артылерыйскаму дывізіёну даць агонь па гаю, што $\frac{1}{4}$ км. на захад ад вышыні 100,8 і па вышыні, што $\frac{1}{4}$ км. на ўсход ад вышыні 100,4.

Камандзіру танкавай роты падтрымаць I узводам атаку 1-й роты ва аўладанні вышыняй 86,3 і вышыняй з гаёчкам; II узводам падтрымаць атаку 2-е роты ва аўладанні бязмяннай вышыняй, што $\frac{1}{4}$ км. на ўсход ад вышыні 104,4 і апошняй. Пасля гэтага таму-ж узводу падтрымаць атаку 3 роты на вышыні 84,5. III узводам падтрымаць атаку 3-й роты на вышыні 84,7; Усёй танкавай роце прыняць удзел у праследванні праціўніка да ракі. I і III танкавым узводам мець назіранне за флянгам і быць гатовымі да адбіцця контратак. Зборны пункт пасля выканання задачы—гай, што $\frac{1}{4}$ км на поўнач заходнюю ад вышыні 100,8.

Пастаноўка задач танкам стралковымі ротамі

Пасля атрымання задач камандзіры танкавых узводаў тут-жа атрымалі задачы ад камандзіраў стралковых рот.

Камандзір 1-й роты загадаў 1 танкаваму ўзводу зрабіць на вышыні 86,3 тры праходы ў дроце па 4 м. шырынёй кожны, падавіць на гэтай вышыні агонь, пасля гэтага павярнуць на поўдзень, знішчыць агнявыя кропкі на вышыні, што $\frac{1}{4}$ км. на поўдзень ад адзнакі 86,3. Пасля заняцця пяхотай гэтых дзвюх вышынь атакаваць вышыню з гаёчкам, знішчыць на ёй агнявыя кропкі і пасля заняцця ротай гэтай вышыні праследваць праціўніка.

Камандзір 2-ою роты—II танкаваму ўзводу зрабіць 3 праходы на вышыні, што $\frac{1}{4}$ км. на ўсход ад вышыні 104,4 знішчыць агнявыя кропкі на гэтай вышыні і вышыню 104,4 і пасля аўладання ротай гэтымі вышынямі атакаваць вышыню 84,5 для падтрымання атакі 3-й роты.

Камандзір III роты—III танкаваму ўзводу: пасля дасягнення ротай вышыні 104,4 і гаю на поўдзень ад гэтай вышыні атакаваць вышыню 84,7, падавіць на ёй агонь, быць гатовым да адбіцця кантратак з боку левага флянгу. Адступаючага праціўніка праследаваць.

Камандзір танкавай роты ўказаў, што будзе рухацца паміж I і II узводамі, і прасіў камандзіра батальёна з прычыны няяснасці размяшчэння процітанкавых сродкаў праціўніка загадаць пяхоце і батальённай артылерыі безадкладна згрупаваць ружэйны, кулямётны і пушачны агонь па процітанкавых гарматах, якія будуць выяўляцца.

I танкавы ўзвод з выходнай пазыцыі рушыў да Круглай вышыні I, прайшоўшы яе, падышоў да вышыні 86,3. Тут ён зрабіў 3 праходы і пачаў знішчаць агнявыя кропкі. Калі танкі выйшлі на вышыню 86,3, 1-я рота кінулася ўперад, але была сустрэнута кулямётным агнём з боку вышыні, што $\frac{1}{4}$ км. на поўдзень ад вышыні 86,3. Камандзір роты загадаў кулямётнаму ўзводу накіраваць агонь на гэту вышыню і працягваў рух уперад. Пасля знішчэння агнявых кропак на вышыні 86,3 танкавы ўзвод павярнуў на поўдзень на вышыню, якая знаходзілася побач, і калі ён вышаў на гэту вышыню, агонь тут адразу-ж сьціх. Пяхота кінулася ўперад і заняла абедзве гэтыя вышыні. Пасля гэтага танкі рушылі на вышыню з гаечкам.

Камандзір 1-й роты, які быў у гэты час на вышыні, на поўдзень ад адзнакі 86,3, заўважыў, як адзін з танкаў, не даходзячы вышыні з гаечкам, нахіліўся на адзін бок і стаў. Другія два танкі пачалі абыходзіць гэту вышыню справа. Камандзір роты зразу-меў, што танк напэўна наскочыў на міну і што астатнія два стараюцца абысці гэта мініраванае поле. На танк, які спыніўся, павёў наступленне праціўнік групай каля ўзводу. Па вежы, якая круцілася, камандзір здагадаўся, што танк адстрэльваецца. Калі не пайсці зараз-жа на выручку пацярпеўшаму аварыю танку, то ён будзе захоплены праціўнікам, таму камандзір роты загадаў кулямётнаму ўзводу накіраваць агонь на наступающую групу праціўніка і паслаў стралковы ўзвод для выручкі танка і яго каманды.

К гэтаму часу астатнія два танкі гэтага ўзводу вышлі з лагчыны і з поўначы атакавалі вышыню з гаечкам, знішчаючы на ёй кулямёты. Камандзір роты, прасоўваючыся ўперад, бачыў як узвод, пасланы на выручку танку, атакаваў праціўніка і прымусіў яго адыйсці. Асобныя групы праціўніка адыходзілі да вёскі Капанікі, а танкі гойсалі па вышыні, у гэты час ён сам з астатнімі двума ўзводамі атакаваў гэту вышыню і заняў яе. Танкі адышлі за бліжэйшае ўкрыццё, каб некалькі разабрацца ў агульнай абстаноўцы перш чым перайсці да праследвання.

II танкавы ўзвод, адначасова з I, прайшоўшы Вострую вышыню, накіраваўся на вышыню, што $\frac{1}{4}$ км. на ўсход ад адзнакі 104,4, зрабіў тут тры праходы, падавіў на ёй агонь і атакаваў вышыню 104,4. 2-я рота кінулася ўперад да намечанай вышыні і заняла яе. Тут танкі і пяхота ўбачылі замаскаваную маўчаўшую процітанкавую гармату, як аказалася, яна была падбіта нашай артылерыяй.

У гэты час з-за гаю паказалася рота праціўніка, якая рухалася ў флянг 2-ой роце. II танкавы ўзвод, заўважыўшы контратаку праціўніка, кінуўся на яе. Пяхота праціўніка адышла назад. У гэты момант паказаўся і III танкавы ўзвод, які таксама накіраваўся на контратакуючую часць праціўніка. II танкавы ўзвод,

Недахоп гэтага спосабу—больш павольны рух танкаў¹⁾, бо трэба спыніць іх і хоць-бы камандзіру танкавай роты агледзець мясцовасць, вярнуцца назад і ўжо потым рушыць уперад. Добра; калі выходная пазыцыя блізка. Ну, а калі яна далёка, тады прападае шмат часу.

Дадатны бок гэтага спосабу—танкі накіроўваюцца на тыя пункты, якія патрэбны пяхоце ў даную мінуту, бо выведка праціўніка ў час бою ў непасрэднай блізкасці заўсёды будзе больш дакладнай, чым выведка па фотаздымках.

Другі выпадак, калі пяхотны камандзір ставіць камандзіру танкаў задачы, узгадняючы іх са звесткамі, атрыманымі па карце, фотаздымкамі, выведкай, апытаннем палонных і да т. п.

Неабходна адзначыць, што сапраўдная групоўка праціўніка можа ў многім не супадаць з той, якая меркавалася, што патрабуе праяўлення ініцыятывы з боку танкавых камандзіраў у сэнсе змен намечаных дзействаў. Выгода гэтага спосабу заключаецца ў тым, што ён дае магчымасць, ня трацячы часу, працягваць рух уперад. Але гэты спосаб захоўвае ў сабе і небяспеку, што ў першую чаргу танкі накіроўваюцца якраз на тыя аб'екты, якія менш за ўсё перашкаджаюць пяхоце, г. зн. атрымаецца няўзгодненасць у дзействах пяхоты і танкаў.

Які з гэтых двух спосабаў абраць, пакажа мясцовасць і тыя даныя, якія ў нас ёсць аб характары ўмацавання праціўніка. Чым бліжэй можна мець выходныя пазыцыі танкаў, чым звесткі аб праціўніку будуць меншыя, тым больш упэўненасці, што прыдзецца дзействаваць па першаму спосабу. І наадварот, чым даных аб умацаванні праціўніка больш і мясцовасць не дае магчымасці танкам мець блізка выходныя пазыцыі, тым часцей будзе ўжыты другі спосаб.

Што-ж рабіў камандзір батальёна. Ён ужыў першы спосаб. Прычым выведка была вельмі кароткачасная, каб не затрымліваць руху ўперад батальёна, які падыходзіў. Ці правільна зрабіў камандзір батальёна? Тут можна адно сказаць: калі выведка і пастаноўка задач камандзіра танкаў не затрымалі руху пяхоты ўперад, тады ён зрабіў правільна. Калі-ж яго мерапрыемствы затрымалі пяхоту, то мы лічым, што ў камандзіра батальёна было даволі даных аб умацаваннях праціўніка, каб даць задачу танкам па карце.

Другое пытанне, на якім мы лічым патрэбным спыніцца, гэта аб колькасці танкаў, якія дадаюцца другім эшалёнам.

Каму больш дадаць танкаў НПП, 1-му эшалёну або 2-му? На гэта трэба адказаць так. Наогул заўсёды пакажа абстаноўка, як разьмеркаваць танкі, але ў прынцыпе пытанне павінна вырашацца наступным чынам: цяжэй за ўсё перамагчы пярэдні край,

1) Пяхоце таксама патрабуецца час для арыентацыі і пастаноўкі задач часцям, але, зразумела, менш, чым танкам.

перад якім і на якім будзе згруппавана больш за ўсё агню. Таму тут трэба больш танкаў. Значыць 1-му эшалёну трэба дадаваць большую колькасць танкаў, чым 2-му. У карысць дадання большага ліку танкаў гаворыць і тое, што танкі, дадання 1-му эшалёну пяхоты, могуць быць выкарыстаны з 2-ім эшалёнам, а танкі апошняга ўдзелу ў баі 1-га эшалёна прыняць ня могуць.

З гэтага, зразумела, ня трэба рабіць вываду, што 2-ім эшалёнам пяхоты ня трэба дадаваць танкаў наогул. 2-я эшалёны павінны быць падтрыманы сьвежымі танкавымі часьцямі. Больш таго, калі мясцовасьць на прыёдным краю нязручная для выкарыстання танкаў і ў глыбіні закрыта і не дае магчымасьці артылерыі добра падтрымаць пяхоту, то ў такіх выпадках, як, напрыклад, у разглядаемай задачы, 2-м эшалёнам пяхоты трэба дадаваць роўную або нават большую колькасць танкаў, чым 1-му эшалёну, бо танкі павінны будучь у даным выпадку папоўніць пяхоце слабеючы агонь артылерыі.

Прыведзеным прыкладам мы стараліся яшчэ раз падкрэсьліць, што рашэньне па выкарыстаньню танкаў ні ў якой меры ня можа быць шаблённым. Кожны раз трэба, выходзячы з абстаноўкі і мясцовасьці, рашаць задачу па-новаму, у адпаведнасьці з даным канкрэтным выпадкам. У прыведзеным прыкладзе мы і хацелі паказаць адзін з магчымых канкрэтных выпадкаў.

Дзействы танкаў з-за флянгу

Абстаноўка

Праціўнік, прыкрываючы чыгунку, адыходзіць з ар'ергарднымі баямі на поўдзень па баках ракі Ласосна і 3⁰⁰26.7 заняў палажэньне, указанае на чарцяжы 16. На правым беразе ракі было выяўлена каля двух батальёнаў пяхоты і чатырох батарэй і броняпоезд, якія абаранялі м. Кузьня.

89 с. п., наступаючы ў саставе сваёй дывізіі, вышаў к 10⁰⁰ 26.7 на фронт вышыням 89,6—Карч.—вышыня 94,3, маючы задачай аўладаць м. Кузьня і адкінуць праціўніка на захад ад чыгункі. З прычыны моцнага кулямётнага агню з боку вышынь 82,3, 85,5, 90,0 і артылерыйскага агню з-за вышынь 97,2 і 98,4 полк далей прасунуцца ня мог.

Справа наступаў 88 с. п., зьлева нашых часьцей няма. Па даных выведкі вядома, што флянг праціўніка недзе ў раёне вышыні 90,0.

Дзьве роты лёгкіх танкаў, дадання палку, прыбылі к гэтаму часу з Гродна і выгружаліся з грузавікоў каля ўр. Багны.

Камандзір танкавага батальёна і яго камандзіры рот з выведкай прыбылі да камандзіра палка на вышыню 94,4.

Ацэнка абстаноўкі і прыняццё рашэння камандзірам палка.

Агледзеўшы мясцовасць і ацапіўшы абстаноўку, камандзір палка прышоў да вываду, што неабходна хутка нанесці праціўніку ўдар па адкрытаму флянгу і адкінуць яго за раку, каб ня даць яму часу ўмацавацца на абараняемым вучастку. З адказаў на яго пытанні спецыялістаў ён ведаў, што цэнтралізаваны агонь артылерыя здолее даць к 12 гадзінам і 30 мінутам і што танкі могуць быць выкарыстаны на ўсёй паласе абароны.

Удар у флянг здаваўся камандзіру палка найбольш адпаведнымі спосабам дзействаў. Пры гэтым апошні меркаваўся ў двух варыянтах:

1. Атакаваўшы праціўніка з фронту ўсімі танкамі і невялікай часцю пяхоты, галоўнымі сіламі палка (двума батальёнамі) нанесці яму ўдар у флянг у кірунку вышыні 91,8—паўночная ўскраіна м. Кузьня.

2. Раптоўна атакаваць праціўніка танкамі ў флянг, адначасова вядучы пяхотай з часткай танкаў атаку з фронту і ў абхват яго правага флянгу.

Першы спосаб дае магчымасць наваліцца большай часткай сіл пяхоты на флянг праціўніка. Але для правядзення яго патрэбна перагрупоўка пяхоты. А гэта патрабуе шмат часу, бо на вачох у праціўніка гэтай перагрупоўкі рабіць нельга, і трэба або чакаць наступлення цемнаты, або рабіць глыбокі абход без назірання праціўніка.

Пры другім спосабе на флянг праціўніка можна напацьці значна хутчэй, бо танкі могуць быць скрытна і ў кароткі час згрупаваны для такога ўдару.¹⁾

Паколькі атакаваць праціўніка трэба магчыма хутчэй і больш раптоўна, камандзір палка прыняў другі спосаб, які дае магчымасць нанесці ўдар праз дзьве гадзіны.


Для забяспечання раптоўнасьці атакі ён рашыў артылерыйскую падрыхтоўку весці вельмі нядоўга—15 мінут.

Раптоўнасьць жа патрабуе скрытнасьці руху, і якраз мясцовасць дае магчымасць танкам скрытна падыйсці да аб'екту нападу—да правага флянгу праціўніка. Але разезды апошняга, пранікаючы ва ўр. Горкі і на поўнач ад яго, могуць выявіць падыходзячыя танкі і паведаміць сваё часці; тады раптоўнасьць нападу будзе няпоўная. Для адхілення гэтага трэба загадзя заняць сваімі часцямі ўр. Горкі.

Распараджэнне камандзіра палка

Прыняўшы рашэнне, камандзір палка аддаў распараджэнні, сутнасьць якіх зводзілася да наступнага:

1) Наогул з прычыны быстраходнасьці танкаў іх часта выгадней выкарыстоўваць там, дзе патрэбен выйгрыш часу.



Чарцёж 16.

1. I батальён без адной стралковай роты (у рэзерве палка) атакуе праціўніка правей шашы ў кірунку вышыні 88,0—чыгуначная будка.

II батальён атакуе праціўніка лявей шашы ў кірунку вышыні 91,8—паўночныя ўскраіна м. Кузьня.

III батальён к пачатку атакі згрупоўваецца ва ўр. Горкі¹⁾ і, атакуючы праціўніка ў кірунку вышыні 90,0—царква ў м. Кузьня, адкідае яго за раку.

2. Адна рота танкаў складае групу ДПП, якая а 12 гадз. 45 м. займае выходныя пазыцыі на заходнім краю ўр. Горкі і ў 13⁰⁰—атакуе праціўніка ў кірунку вышынь 90,0, 98,4 97,2, падаўляючы тут агнявыя кропкі і расстрэльваючы жывую сілу. Другая рота танкаў у якасці НПП дадаецца паўзводна ўсім тром батальёнам для атакі прэдняга краю.

3. Артылерыі падтрымаць атаку танкаў і пяхоты і змагацца з бронепоездам праціўніка. Барацьба з артылерыяй праціўніка вядзецца дывізіяй. Перад пачаткам атакі а 12⁴⁰ для падаўленьня і асьляпленьня праціўніка дае моцны агонь па вышынях 82,3, 85,5, 88,0, 91,8, 97,2, 98,4, 90,0.

4. Коннаму ўзводу з кулямётным узводам 1 к. р. 11⁴⁵ заняць заходні край ур. Горкі для забясьпечаньня скрытнага падыходу танкаў.

5. Пачатак атакі ў 13⁰⁰. Сылал для атакі будзе паданы праз 15 мінут пасля адкрыцьця згрупаванага агню артылерыяй па ўказаных ёй вышынях.

Разьвіцьцё падзей

У 12⁰⁰ конны ўзвод з кулямётным узводам занялі заходні край лесу паўночнай паловы ўр. Горкі і паслалі ўзятага з сабой танкавага выведчыка на матацыкле з данясеньнем да танкавай роты. Танкавая рота ад Пас. рушыла да выходных пазыцый.

У 13⁰⁰ пад прыкрыцьцём 15-мінутнага артылерыйскага агню танкі вышлі з-за ўкрыцьцяў, і пяхота кінулася ўперад.

Група ДПП хутка падышла з флянгу да абарончай паласы праціўніка і пачала рухацца ўдоўж яе, расстрэльваючы яго пяхоту і падаўляючы агнявыя кропкі.

Раптоўнае зьяўленьне на флянгу цэлай роты танкаў унесла дэзарганізацыю ў рады праціўніка, і флянгавыя часткі яго месцамі пачалі адыходзіць да шашы і нават на захад.

Між тым танкі, якія наступалі з фронту, таксама наваліліся на праціўніка. Пяхота шпаркім ударам захапіла першы рубж вышынь, аддзіскаючы праціўніка да чыгункі і мястэчка.

К 15⁰⁰ полк заняў усю абарончую паласу, адкінуўшы праціўніка за раку пад удар 88 с. п.

¹⁾ Можна скрытна перайсьці з ур. Багны ва ўр. Горкі.

Разбор. Гэту задачу мы прывялі толькі ў агульных рысах, каб паказаць яшчэ адзін з спосабаў узаемных дзействаў танкаў і пяхоты. Шмат падрабязнасцяў намі выпушчана, каб не паўтарацца.

У гэтай задачы цікавы спосаб дзействаў танкаў і пяхоты—вядзецца атака з-за флянгу.

Апрача таго трэба адзначыць:

Атака вядзецца з кароткай артылерыйскай падрыхтоўкай перад самым кідком уперад для асьвятленьня назіральнікаў і падаўленьня праціўніка. Атака з такой артылерыйскай падрыхтоўкай стала магчымай толькі таму, што насычэньне танкамі выстарчальнае, і праціўнік не паспеў добра ўмацавацца, а мы дасягаем большай раптоўнасьці.

Танкі наносяць удар у флянг, праходзяць па ўсім фронце, раэстрайваюць усю абарону праціўніка і тым самым палігчаюць пяхоце аўладаньне ім. Тут танкі маюць перавагу перад пяхотай дзякуючы сваёй скорасьці, якая ў 3—4 разы перавышае скорасьць пяхоты.

Клопаты камандзіра палка аб скрытым згрупаваньні групы ДПП. Ён пасылае конны ўзвод для заняцьця заходняга краю ўр. Горкі, г. зн. такога пункту, які дае магчымасьць танкам няпрыметна для праціўніка згрупавацца і раптоўна наваліцца на яго.

Танка ая група ДД¹⁾

Аб'ектамі для танкавай групы ДД зьяўляюцца артылерыя, штабы, рэзэрвы палкавыя і дывізіійныя. Калі адна і тая самая група ДД выконвае ўсе гэтыя задачы, то агульнавайсковы начальнік абавязаны ўказаць чарговасьць іх выкананьня.

Разьлік неабходных танкавых сродкаў трэба рабіць, выходзячы з наступнага: для падаўленьня адной батарэі патрэбна ня менш узвода (5 танкаў на 4 гарматы). Апрача таго трэба памятаць, што група ДД, дайшоўшы да сваіх аб'ектаў атакі, павялічыць страты ад процітанкавых сродкаў праціўніка. Гэта патрабуе павялічэньня патрэбнай нормы танкаў.

У ДД павінны назначацца машыны сярэдняга тыпу. Даданьне якіх-небудзь выведчых сродкаў—у выглядзе танкетак, ня мае сэнсу, бо іх праходнасьць надзвычайна малая. Сродкамі выведкі ДД зьявляцца тыя самыя сярэднія танкі, толькі вылучаныя спецыяльна для гэтай задачы.

Танкавая выведка вядзецца пасля атрымання задачы ад камандзіра стралковага корпусу.

Яе задачамі будуць: выбар і разьмеркаваньне выходных пазыцый, вызначэньне шляхоў падыходу да выходных пазыцый, выбар кірункаў для баявых курсаў рот.

1) Як правіла ў групу ДД назначаюцца танкі ў колькасьці ня менш двух рот.

На виведку паедуць камандзір батальёна, начальнік штаба, камандзір рот, камандзір узвода кіраўніцтва і сродкі виведкі ад батальёну і рот.

Танкавая виведка павінна абавязкова прыкрывацца пяхотнымі часьцямі¹⁾.

Выходныя пазыцыі лепш займаць у цемнаце, але незадоўга да пачатку атакі (1—2 гадзіны), каб ня даць праціўніку магчымасці выявіць танкі. Заняцьце выходных пазыцый трэба маскіраваць палётам авіяцыі над размяшчэннем праціўніка і артагнём (актыўны пошук з артпадтрымкай). У даным выпадку гэта маскіроўка не патрабуецца, бо выходныя пазыцыі знаходзяцца ад пярэдняга краю праціўніка ў 2¹/₂ км, і таму наўрад ці пачуе праціўнік рух танкаў, хоць асьцярожнасьць ня шкодзіць.

З боку сапёраў дапамога танкам пры заняцьці выходных пазыцый будзе заключацца ў абсталяваньні дарогі, па якой танкі пойдучь да выходных пазыцый, і ў зьнішчэньні сьлядоў вусеніц, асабліва на паваротах.

Шлях для руху танкаў неабходна выбраць найменш блытаны, хоць магчыма і не карацейшы, памятуючы, што ноччу рух будзе бяз фар, а павароты і малазаметная дарога надвычайна сьцішаць рух.

Узаемадзеяства з іншымі родамі войск

Група ДД будзе весці бой ва ўзаемадзеястве з пяхотай, артылерыяй і авіяцыяй. З пяхотай узаемадзеяства будзе заключацца ў тым, што пяхота прыкрые танкавую виведку і заняцьце танкамі выходных пазыцый, а таксама правядзе виведку мінных палёў. З боку танкаў пяхоце будзе аказана дапамога шляхам падаўленьня артылерыі ў найбольш цяжкі для пяхоты момант атакі пярэдняга краю абароны.

Артылерыя можа маскіраваць заняцьце выходных пазыцый; зрабіць агнявое аблямаваньне танкаў з боку флянгаў і пры руху іх цераз абарончую сыстэму праціўніка, нейтралізаваць батарэі, на якія накіроўваюцца танкі да падыходу туды групы ДД і стварыць другі раз аблямаваньне танкаў пры руху іх назад.

Авіяцыя здолее пусьціць дым заслону для аблямаваньня з флянгаў шляху руху групы ДД, штурмаваць батарэі праціўніка ў той момант, калі артылерыя наступаючага спыніць на іх стральбу, а танкі яшчэ не дайшлі да іх. Можна суправаджаць танкі самалётамі.

Разьлік часу. Група ДД дзействуе ў інтарэсах пяхоты, таму яна павінна атакаваць артылерыю ў найбольш цяжкі для

¹⁾ На манэўрах 1931 г. танкавая виведка двух танкавых батальёнаў Н-скай часьці, будучы нікім ня прыкрытай, ледзь пазбаўлася ад палону, і то толькі па прычыне нерашучых дзеяў кавэскадрона, які хоць і атакаваў, але позна, даўшы скрыцца танкістам у канаве.

пяхоты момант—атакі прэдняга краю. Адсюль—момант выхаду танкаў з выходных пазыцый азначыцца колькасцю часу, патрэбнага танкам для праходжання адлегласці ад выходных пазыцый да аб'екту атакі (выходзячы са скорасці руху ў сярэднім каля 15 км. у гадзіну), і плюс 5 мінут для таго, каб адцягнуць поўнасьцю ўвагу батарэй на сябе. (На поўнае зьнішчэнне батарэй патрабуецца 10—15 мінут). Атрыманы час аднімаецца ад часу пачатку атакі, і ён дае момант выхаду групы ДД з выходных пазыцый. Напрыклад, адлегласць ад выходных пазыцый групы ДД да аб'екту атакі (батарэй праціўніка) роўна 6 км. Для таго, каб танкам прайсці гэту адлегласць, патрабуецца $6 \times 4 = 24$ (з разліку 1 км. у 4 мінуты), акруглена 25 мінут + 5 мінут для завязкі барацьбы з батарэямі, а ўсяго 30 мінут. Пачатак атакі пяхоты назначан на $Ч + 45^1$). Такім чынам, каб група ДД падавіла артылерыю праціўніка, да пачатку атакі пяхоты будзе патрабавацца выхад яе з выходных пазыцый у $Ч + 15$ ($Ч + 45 - 30$). У тактычным прыкладзе, які прыводзіцца, адлегласць роўна 9 км., значыць патрабуецца $36 + 5 = 41$ мінута. Пачатак атакі пяхоты назначан на $Ч + 1$. Значыць, група ДД павінна выйсці ў $Ч + 20$. ($Ч + 60 - 41 = Ч + 19 = Ч + 20$). Страі і парадкі павінны быць пры руху кампактнымі, каб было зручна кіраваць, глыбокімі для зручнасці манёўру, даволі разрэджанымі (ня менш 50 м інтэрвал і дыстанцыя паміж танкамі, каб ня несці вялікіх страт ад артылерыі абароны, забяспечваць сябе выведкай ад актыўных і пасыўных процітанкавых сродкаў.

Страі і парадкі батальёна могуць быць наступнымі (гл. чарц. 42 у канцы кнігі).

Сродкі кіраўніцтва.

Радые да камузвода ўкл. У камандзіра батальёна з радыусам каля 10 км. і камандзіраў рот і ўзводаў каля 1 км.

Сыгналацыя флажкамі можа ўжывацца ў роце і ўзводзе. У перадбавым парадку і ў паходным руху ротай можна кіраваць флажкамі. У баі-ж, калі рота ў лініі, кіраваць флажкамі цяжка.

Асабісты прыклад—ва ўзводзе і часткова ў роце. Загаданьне—ва ўсіх зьвешнях.

Зборныя пункты. Зборныя пункты групы ДД могуць быць прамежнымі, куды танкі збіраюцца пасля выканання імі прыватных задач. Канцовымі для прывядзення танкамі сябе ў парадак пасля выканання ўсёй задачы, запаснымі—на выпадак, калі-б канцовы зборны пункт быў заняты праціўнікам, і ўмоўнымі—на выпадак няўдачы.

У групе ДД гутарка можа ісці аб канцовым зборным пункце, які назначаецца агульнавайсковым камандзірам—камандзірам стралковага корпуса сваёй групе ДД і аб зборных прамежных пунктах, якія назначаюцца камандзірам групы ДД пасля выканання ротамі прыватных задач.

1) Ч—час пачатку артпадрыхтоўкі.

Месцаразмяшчэння апошніх ня выклікае ніякіх спрэчак; як відаць, гэтыя зборныя пункты павінны назначацца недзе поблізу тых аб'ектаў, якія будуць танкамі падаўляцца і павінны даваць магчымасць адразу быць гатовымі кінуцца ў бой у гэтым-жа раёне.

Зусім інакш абстаіць пытаньне аб месцы размяшчэння канцовых зборных пунктаў групы ДД, якія назначаюцца агульнавайсковым начальнікам. Тут паўстае пытаньне, дзе іх назначаць: ці ў размяшчэнні праціўніка, ці ў пункце, які прыкрываець сваімі войскамі. І тое і другое мае свае плюсы і мінусы. Ёсць думка, што канцовы зборны пункт групы ДД павінен быць у раёне аб'ектаў яе дзействаў. Прыхільнікі такой думкі абгрунтоўваюць яе тым, што група ДД павінна ўвесь час падаўляць гэтыя аб'екты, не даючы ім ажываць і на іх месца прыбыць іншым. Гэта бязумоўна важны довад, пры тым прапануючы актыўна вырашаць пытанні барацьбы пры дапамозе танкаў у глыбіні.

Але гэты-ж пункт погляду ў многім і няправільны. Напрыклад, як можна чакаць (хоць-бы і барацьба з праціўнікам, але ад гэтага-ж не лягчэй, а наадварот), каля дзвюх гадзін падыходу сваіх часцей на зборным пункце недзе ў глыбіні абарончай паласы праціўніка. Людзі павінны ўвесь час быць у напружанні. Вылезці з машыны амаль немагчыма, бо ты, будучы абкружаны праціўнікам, павінен быць увесь час нападатове; у выніку ўсё-ж часта будуць выпадкі, калі такая група ДД будзе засыцігнута праціўнікам знянацку і панясе вялікія страты, асабліва ў асабовым саставе. Гэта наша думка цалкам пацвярджаецца вопытамі вучэнняў гэтага году, калі група ДД, "нававаўшыся", забралася ў сад, дзе пачала чакаць падыходу сваіх часцей, якія падыйшлі толькі праз $2\frac{1}{2}$ гадзіны; прычым наступленне пяхоты, якая падтрымлівалася, развівалася зусім пасьпяхова і нармальна. Але тут прамы разлік да артпазыцыі каля 6 км. пяхоце наступаль трэба каля 3 гадзіны, а танкі ў паўгадзіны ўсё зрабілі. Ясна, што ім прыйшлося і ў далейшым прыдзецца чакаць сваёй пяхоты ня менш 2 гадзін, калі канцовы зборны пункт будзе назначаны ў глыбіні. І ў рэзультате ня група ДД звязала праціўніка ў глыбіні, а, наадварот, сама не магла нічога зрабіць і была-б выведзена са строю.

Яшчэ адзін довад, або больш правільна карэктыв, да думкі супроць таго, што група ДД ня можа бесперапынна атакоўваць у глыбіні пры тых разліках колькасці групы ДД, якія мы зараз робім. Нашы разлікі сродкаў, якія назначаюцца ў групу ДД, вызначаюцца колькасцю тых аб'ектаў, якія мы хочам, каб танкі падавілі да пачатку атакі пяхоты, гэта правільна, калі група ДД толькі і будзе змагацца з гэтымі аб'ектамі, але калі вы жадаеце групе ДД ставіць задачу змагацца ўвесь час у глыбіні з новымі цэлямі, што з'яўляюцца, то тады неабходна і разлікі рабіць новыя—значна павялічваючы ранейшыя з тым, каб група ДД ня несла страт да апошняй машыны, а сапраўды магла-б біцца.

Выходзячы з гэтых меркаванняў трэба назначаць канцовы зборны пункт танкаў ДД у месцы якое прыкрываецца сваёй пяхотай. Гэта неабходна ня толькі для таго, каб даць магчымасьць танкам прывесці сябе ў парадак, але і для таго, каб агульнавайсковы камандзір меў-бы магчымасьць паставіць новую задачу танкам.

Такім чынам, канцовы зборны пункт для групы ДД павінен назначацца недзе ў раёне срудшанца праціўніка, бо танкам ДД для выканання ўсёй сваёй задачы і звароту назад патрабуецца каля 1¹/₂ гадзін. А пяхота за гэты час пры нармальным наступленні паспее аўладаць раёнам срудшанца.

Прамежныя зборныя пункты танкаў ДД назначаюцца камандзірам групы ДД. Яны павінны даваць магчымасьць коратка арыентавацца ў абстаноўцы і пастаноўкі новых задач ротам. Гэтыя пункты будуць у якім-небудзь закрыцці поблізу аб'екту атакі. Колькасць такіх зборных пунктаў залежыць ад ліку цэляў і ў працэсе бою можа адпаведна павялічвацца.

Ні ў якім разе ня трэба баяцца, што, дайшоўшы да глыбіні артпазыцыі і рэзерваў і вярнуўшыся потым назад, група ДД нічога ня зробіць, бо, пашоўшы з гэтага раёну, танкі дадуць магчымасьць асесці тут праціўніку. Гэта няправільна па той прычыне, што раз танкідойдуць да артылерыі, то яны яе зьнішчаць, бо падаўленьне тут у яе быць ня можа; кіраўніцтва будзе парушана, і аднавіць яго можна будзе ня так сора; апрача таго падаўленьне адбудзецца тады, калі пяхота ў гэтым больш за ўсё адчувае патрэбу, г. зн. пры атацы яго прярэдняга краю. Такім чынам прызначэньне канцовых зборных пунктаў у размяшчэнні, прыкрытым сваёй пяхотай, дае магчымасьць у патрэбны час падавіць праціўніка і потым выкарыстаць танкі ДД для далейшай задачы. А танкі атрымліваюць магчымасьць спайкойнага агляду матэрыяльнай часткі.

Таму канцовыя зборныя пункты трэба назначаць у мясцох, занятых ужо сваёй пяхотай.

Калі прасачыць за работай танкавай групы ДД ад атрымання задачы да яе выканання, то яна будзе праходзіць у наступай паслядоўнасці.

Камандзір групы ДД атрымае задачу ад агульнавайсковага камандзіра. Пасля гэтага ён накіроўецца з камандзірамі рот на танкавую выведку.

Прыбыўшы з выведкі ў штаб агульнавайсковага злучэння, камандзір групы ДД дае свае заяўкі артылерыі і авіяцыі на падтрыманне і ўзгадняе пытанні ўзаемадзеяння з гэтымі і астатнімі родамі войск. У гэты-ж час і будуць напісаны тут адпаведныя графы плянавай табліцы бою.

Пасля таго як па пытаннях узаемадзеяння ў штабе будзе ўсё агаворана, камандзір групы ДД накіроўецца да сябе ў часць для аддання адпаведных распараджэнняў і правядзення ў жыццё загаду агульнавайсковага камандзіра.

У гэты час будуць канчаткова вызначаны выходныя пазыцыі і шляхі падыходу да іх. Апошнія будуць падрыхтаваны для руху па іх танкаў ва ўмовах цемнаты, таму што заняцце выходных пазыцый будзе адбывацца, як правіла, ноччу за 1-2 гадзіны да пачатку атакі.

Заняўшы выходную пазыцыю, камандзір групы ДД зараз жа зв'язався з штабам агульнавайсковага злучэння і праз яго або самастойна і з авіяцыяй і штабам старшага артначальніка.

Вышаўшы з выходных пазыцый у раней назначаны час, група ДД у глыбокіх страёх пойдзе да пярэдняга краю. У гэты час артылерыя (група ПП) павядзе агонь на асьляпленне назіральнікаў праціўніка на яго пераднім краі і артгрупа ДД на нейтралізацыю батарэй праціўніка.

Вышаўшы на мясцовасць перад пярэднім краем, дзе група танкаў ДД ужо назіраецца і можа паражання артагнём працэ-
дзіраць, пераходзіць на наступны пункт.



Чарцёж 17.

ніка прамой наводкай, танкі ДД перастроўвацца ў перадбавы парадак. У апошнім яны будуць праходзіць усю абарончую паласу праціўніка да моманту выведвання для атакі сваіх цэляў. У гэты перыод свая артылерыя працягвае весці агонь на падаўленне артылерыі праціўніка; па пярэдняму краю на асвятленне вядзецца агонь да таго часу, пакуль ёсць магчымасць не паражыць свае танкі; батарэі суправаджэння танкаў з адкрытых пазыцый вядуць агонь прамой наводкай па процітанкавых гарматах праціўніка, якія выяўляюцца. Авіяцыя ставіць дымзаслону, каб засланіць бавы курс танкаў справа і злева.

Такім чынам танкі, падтрыманыя артагнём і скрытыя дым-заслонай, падыходзяць прыблізна за $\frac{3}{4}$ —1 км. да артпазыцыі праціўніка (гэта будзе недзе ў раёне пазыцыі „Запарова“). Тут танкі ДД падаюць сыгнал „падыходзім“⁴¹). Па гэтаму сыгналу,

1) Сигнал падаєцца па радыё і дубліруецца ракетамі.

які падаецца з загадзя ўмоўленага рубяжу і які дубліруюцца спецыяльным назіраннем з боку артылерыі авіяцыі і самалётам суправаджэння (пікіруюць), артылерыя ДД спыняе агонь. У гэты момант авіяцыя штурмуе батарэі праціўніка, на якія нацэлены танкі ДД. Пасля таго, як штурмаванне скончыцца, падойдуць да сваіх цэляў танкі і, разгарнуўшыся, атакуюць ужо расстроеныя батарэі, ня даўшы ім апомніцца.

Пасля знішчэння артылерыі праціўніка танкавыя роты ДД падаюць сыгнал „падавілі“ і збіраюцца на прамежным зборным пункце, які ім назначыў камандзір групы. Тут яны могуць атрымаць або новую задачу на падаўленне рэзерваў, або загад ісьці назад на канцовы зборны пункт. Калі група ДД атакуе ў глыбыні новыя цэлі, то камандзір групы ўказвае ротам парадок атакі і зборныя пункты. Пасля чаго ўжо з гэтых апошніх уся група пойдзе назад на канцовы зборны пункт, раней падаўшы сыгнал „вяртаемся“. Рухацца назад трэба па таму-ж кірунку, што і ў атаку. Выгады тут тыя, што, па-першае, танкі ідуць па знаёмай мясцовасьці, па-другое, палягчаецца атрыманьне дапамогі з боку авіяцыі і артылерыі. Прыбыўшы на канцовы зборны пункт, камандзір групы ДД падае сыгнал „прыбылі“ і даносіць аб гэтым свайму агульнавайскаму камандзіру, ад якога ён павінен быць гатоў атрымаць і выканаць новую задачу.

У адносінах дзействаў групы ДД трэба адзначыць, што хоць танкавы батальён, які складае групы ДД, можа выходзіць з выходных пазыцый і рухацца да сваіх цэляў разам, аднак кожная танкавая рота атрымлівае свой аб'ект для падаўленьня, які яна зьнішчае самастойна.

Тактычны прыклад

Чарцяжы 17, 18, 19, 20, 21, 22

1. IV с. к. у саставе 4, 5 і 6 с. д. з даданымі пяцьцю танкавымі батальёнамі, трыма артпалкамі РГК і АГ, праследуючы праціўніка перадавымі часьцямі сваіх дывізіяў, быў спынены праціўнікам і к поўдню 10. 7. 31 займаў палажэньне, паказанае на чарцяжы 17.

2. Корпус, зьяўляючыся ўдарным у саставе арміі, мае задачай на сьвятаньні 12. 7. прарваць праціўніка на фронце Мацэлеўшчызна, ф. Буракоўцы і к канцу дня выйсьці на р. Шчара (17 км на захад ад пярэдняга краю).

3. Камандзір корпуса рашыў атакаваць праціўніка згодна чарцяжу. Галоўны ўдар наносіцца ў цэнтры 6 с. д. Бліжэйшая задача дывізіі—выхад на р. Ведзьма, далейшая—выхад на р. Шчара.

4. Гаі перад пярэднім краем заражаны АМ. Балоты і ручаі падсохлі, але ўсё-ж іх праходнасьць дакладна невядома. Патрабуецца дадатковая выведка іх.

Работа камандзіра стралковага корпуса.

Разьмеркаваньне танкаў

Усяго ў корпусе 5 батальёнаў.

3 іх: у 6 с. д., якая наносіць галоўны ўдар—2 танкавыя батальёны.

у 5 с. д.—4 танкроты (1 сярэдні танк і 3 роты лёгкіх).

у 4 с. д.—2 роты лёгкіх танкаў.

У групу ДД—1 танкавы батальён.

Даючы танкі ў 6 і 5 с. д., камандзір корпуса, калі знойдзе патрэбным, можа ўказаць: „Камандзіру 6 с. д. мець ня менш двух рот у ДПП і 5 с. д. ня менш адной роты“.

У даным канкрэтным выпадку гэта ўказаньне будзе патрэбна з прычыны важнасьці, якую мае вышыня 100,5 для наступленьня ўсяго корпусу.

Пастанова задач групы ДД камандзіра стралковага корпуса. Камандзір стралковага корпуса паставіў задачу камандзіру а. т. б. „Танкгрупа ДД—ХV а. т. б. задача—к пачатку атакі пяхотай пярэдняга краю, падавіць артылерыю праціўніка ў раёне на поўнач ад спадаў вышыні 93,2, Падлесье.“

Пасьля гэтага разьбіць рэзэрвы праціўніка ў раёне Лазовічы. Кірунак руху ў атаку—паласа наступленьня 6 с. д. Зборны пункт пасьля выкананьня абедзьвюх задач—ўсходнія спады на вышыні 100,5.

Пад прыкрыцьцём перадавых часьцей правесьці выведку к 8⁰⁰ 10.7. Рэзультаты выведкі к 10⁰⁰—у штакор.

Чакальныя пазыцыі—паўночна-ўсходні вугал лесу, што ў 2 км на ўсход ад Вяжэўцы—заныць ноччу з 10 на 11-е. Масты цераз раку Лань падрыхтуе „карынж“.

Пасьля гэтага камандзір танкавага батальёна накіраваўся ў выведку (работу танкавай выведкі глядзі ніжэй).

Работа ў штабе стралковага корпуса

У 10⁰⁰ камандзір а. т. б. прыбыў з выведкі ў штаб стралковага корпуса, дзе зрабіў наступны даклад: „Тав. начальнік штаба! Група ДД пойдзе ў атаку з Яцкаўшчызна праз гай і далей па лагчыне р. Шавалёўка прыкладам у 0,5 км. на поўдзень ад самай ракі да лініі заходняй ўскраіны Шавялі, адкуль разгорнецца для атакі трох батэрэй“.

„Прашу: на першы пэрыод руху групы ДД—ад гаю да пярэдняга краю—агонь артылерыі прамой наводкай па ўсіх процітанкавых гарматах, якія выявяць сябе пры руху танкаў, і апрача гэтага прашу асьляпіць разьмяшчэньне праціўніка ў раёне вышыні 100,5 і яе паўночных і паўднёвых спадаў.“

На другі пэрыод руху групы ад пярэдняга краю да лініі заходняй ўскраіны Шавялі прашу агнявога аблямаваньня або

ўтварэньня дымазаслоны: справа—Шавялі; зьлева—вышыня 100,5 кл: на паўночна-ўсходняй ускраіне Падлесьсе, вышыня 93,2. у гэты-ж перыод прашу артагну па батарэях № 101, 102, 103

У трэці перыяд, пры падыходзе танкаў да лініі заходняй ускраіны Шавялі, па майму сыгналу прашу агонь па батарэях спыніць і даць агонь або дымзаслону на флянг і: справа—Шавялі ф. ст. Ляховічы; зьлева—100 м. на поўдзень ад Падлесься і па ўсёй даўжыні гэтай вёскі“.

„Пасьля звароту групы на пункт збору танкі пойдуць па ранейшаму маршруту. Апрача гэтага, прашу суправаджэньня групы ня менш чым двума самалётамі.

„Дакладны разьлік па часу і інш і аб умоўных сыгналах дазвольце зрабіць майму начальніку штаба“.

Начальнік штаба корпуса: „Тав. начарт, камандзір корпуса загадаў вылучыць 2 батарэі спэцыяльна для барацьбы з адкрытых пазыцый з процітанкавымі гарматамі праціўніка, потым асьляпіць праціўніка на вышыні 100,5 і нейтралізаваць яго батарэі № 101, 102, і 103 да моманту, неабходнага танкам. Забясьпечце таксама бясьпечнае (ад сваіх знарадаў) прасоўваньне танкаў да аб’ектаў атакі і назад. Усе пытаньні аб часе, сыгналах і назіраньні ўзгадніце дадаткова за камандзірам танкавага батальёна.

Камандзіру АГ: „Камандзір корпуса загадаў вылучыць два самалёты суправаджэньня танкаў для сувязі на час адыходу з выходных пазыцый да звароту іх на зборны пункт утварыць дымазаслоны ў пунктах, указаных камандзірам а. т. б. Дакладны час утварэньня і працягласьць дымазаслоны, а таксама умоўныя сыгналы ўзгадніце з камандзірм танкавага батальёна дадаткова“

Начальніку I часткі: „Пасьля канчатковага ўзгадненьня ўсіх пытаньняў паміж камандзірам а. т. б., начартам і камандзірам АГ упішыце адпаведна іх пункты ў плянавую табліцу. Дайце ўказаньні ў штабы стралковых дывізіяў, каб танкі ДПП разьлічылі свой выхад з разьлікам зьяўленьня на пярэднім краі праціўніка адначасова з танкамі ДД“.

Пасьля гэтага камандзіры танкавага батальёна, АГ і начарт разыйшліся, загадаўшы сваім начальнікам штабаў канчаткова дагаварыцца па ўсіх пытаньнях.

Начальнік штаба а. т. б.: „Гатоўнасьць да адкрыцьця агню прамой наводкай з боку артылерыі і гатоўнасьць самалётаў суправаджэньня патрэбна з Ч. Дымзаслону ў другім перыядзе пачаць ставіць у Ч+20 і падтрымліваць яе да Ч+45, г. зн. да падыходу да лініі заходняй ускраіны Шавялі. Тут танкам будзе паданы сыгнал па радыё „Трава“ (азначае „падыходзім“). і сэрыя жоўтых ракет. Па гэтаму сыгналу артылерыі спыніць агонь па батарэях № 101, 102, 103; авіяцыі—даць дымазаслону ў пункты, як прасіў камандзір а. т. б. для трэцяга перыяду на час ад Ч+45 да Ч+1¹⁰.

Пасьля падаўленьня артылерыі танкі дадуць сыгнал па радыё „сена (азначае „падавілі“) і ракетамі—сэрыя фіялетаваых.

Пасьля падаўленьня танкамі рэзэрву ў раёне Лазовічы (час каля $4+1^{50}$)—сыгнал па радыё „пшаніца“ (азначае „скончылі“) і сэрыя чорных ракет.

Пасьля гэтага сыгналу танкі варочаюцца на зборны пункт, авіяцыя дае дымзаслону ў тых-жа пунктах і той-жа працягласьці, што і пры руху танкаў у атаку. Прыбыцце на зборны пункт—усходнія спады вышыні 100,5 (час каля $4+2^{15}$)—сыгнал па радыё „проса“ (азначэ „вярнуліся“) ракеты—чорныя і чырвоныя.

НШ артгрупы: „па ўказаньню начальніка артылерыі забясьпечваць праход танкаў агнём праз пярэдні край будзе дывізіён ПА 6 с. д.—падрабязна дагаварыцца з начартдывам 6 с. д. За танкавымі сыгналамі будуць устаноўлены спецыяльныя назіральнікі“.

НШ АГ: „Для суправаджэньня танкаў назначаецца два штурмавікі¹⁾. Лётчыкі зьявляцца ў штаб а. т. б. сёньня к 12⁰⁰.

Начальнік 1-й часткі штакара гэта запісаў у выглядзе пунктаў плянавай табліцы (глядзі яе).

Работа камандзіра групы танкаў ДД

Камандзір а. т. б. з НШ, прыбыўшы вечарам 10.7 з штаба корпуса, сабраў сваіх камандзіраў рот і памочніка камандзіра па тэхчастцы і аддаў ім наступнае загаданьне:

„1. IV с. к. з пяцьцю а. т. б., АГ і артылерыяй прарывае 12.7 у $4+1$ абарончую паласу праціўніка на фронце Мацэлеўшчызна, с. Буракоўцы з задачай дня—выхад на р. Шчара.

2. Наш батальён складае групу ДД з задачай да пачатку атакі пяхоты зьнішчыць батарэі праціўніка ў раёне паўночных спадаў вышыні 93,2. Падлесьсе, пасьля чаго атакуе рэзэрвы ў раёне Лазовічы.

3. Кірунак руху абмежаваны: справа р. Шавялёўка, зьлева вышынямі 100,5, 93,2“.

„Зараз мы з вамі паедзем на выведку для вызначэньня выходных пазыцый і баявых курсаў“.

Танкавая выведка

Камандзір а. т. б.: „На выведку са мной ехаць начальніку штаба, камандзіру ўзвода кіраўніцтва з некалькімі выведчыкамі і камандзірам рот. Зараз мы паедзем усе на заходні край лесу, што на захад ад Яцкаўшчызна, дзе вызначым дакладна баявыя курсы“.

Прыехаўшы на месца, камандзір а. т. б. з дрэва заходняга краю гаю ўбачыў, што на адваротных спадах вышыні 100,5 цягнецца

¹⁾ Мы рэкамендуем у якасьці самалётаў сувязі штурмавікоў, каля іх прыкры-
ваюць іх зьнішчальнікамі.

лес. Праходнасьць яго невядома, таму ісьці праз яго нельга. Выгадней ісьці на поўнач ад гэтага лесу. Па гэтай-жа прычыне, якая падваяецца наўнасьцю на пярэднім краю Жарабковічы, нельга ісьці ў паласе 5 с. д.

Таму найбольш выгодна і скрытна ісьці па паўднёвым беразе лагчыны р. Шавялёўка. Але тут патрабуецца даведацца аб праходнасьці вытокаў гэтай ракі, якія праходзяць у паласе наступленьня 6 с. д.

Адсюль: „Начальніку штаба—устанавіце праз нашу пяхоту праходнасьць вытокаў р. Шавялёўка. Можна паслаць туды пару сваіх выведчыкаў, але здыміце з іх акулярны і скуранны абмундзіраваньне (каб не дэмакаваць).



Чарцёж 19.

Камандзірам рот: „Баявы курс батальёна пойдзе праз „Сухое дрэва“ на „Чорную пуню“, „Дзьве хвоі“, вышыня 93,2. Перасякаць пярэдні край будзем у выпадку праходнасьці р. Шавялёўка ў $\frac{3}{4}$ км. на поўдзень ад ф. Жарабковічы, у адваротным выпадку мы пойдзем—у $1\frac{1}{2}$ км. на поўдзень ад ф. Жарабковічы“.

Камандзіру 3 роты: „вы паедзеце па дарозе з Жарабковічы на Яцкаўшчызна і вызначыце магчымасьць праходжэньня тут танкаў. Мы праедзем прама на Яцкаўшчызна. Сустрэнемся праз паўгадзіны ў Яцкаўшчызна“.

Праехаўшы назад па лесе, яны ўстанавілі, што хоць лес і заражаны і зараз можна праехаць толькі па праходу, але ўсе балоты падсохлі, таму ў танку з надзетым процігазам рух усюды зусім магчымы. Самымі зручнымі выходнымі пазыцыямі зьяўляецца Яцкаўшчызна і вакольныя гаі. Такія-ж даныя аб лесе прывёз і камандзір 3-й роты.

Планавая табліца бою IV стралковага корпусу.

<p>Пэ ходы бою, задачы</p>	<p>Ч + 1</p>	<p>2-гі перыод—перамяшчэнне галоўнай абарончай паласы і выхад на р. Водзьма</p>	<p>С 4 + 5</p>
<p>Састаў агульнага</p>	<p>1-шы перыод—артылерыйскі і значныя выхадныя паліжэнні</p>	<p>3-ці перыод—развіццё пасьпеху і выхад на р. Шчара.</p>	<p>Развіццё пасьпеху ў вярну Г. д. Сялявічы, Г. д. Ахзі-хушчына.</p>
<p>4 с. л. 1 і 2 р. IV а. т. б.</p>	<p>1) На выхадным паліжэнні для атакі. 2) Артылерыя—артылерыйскі на паліжэнні КД.</p>	<p>Выходзіць на рубяж р. Водзьма</p>	<p>1) Развіццё пасьпеху ў вярну Г. д. Сялявічы, Г. д. Ахзі-хушчына. 2) Падрыхтоўка адзін батальён і МО для атакі тылавага рубяжу на р. Шчара</p>
<p>6 с. л. 104 а. п. РГЕ 3 р./IV а. т. б., V а. т. б. I і 2 р./XV а. т. б. I зв./XIV а. а. а.</p>	<p>1) На выхадным паліжэнні для атакі 2) Артылерыя—артылерыйскі на паліжэнні КД 3) Падрыхтоўка праход танкаў ДД праз перадакі край на сваім вучастку</p>	<p>Выходзіць на р. Водзьма.</p>	<p>1) Развіццё пасьпеху на Дарава 2) Падрыхтоўка адзін батальён і МО для атакі тылавага рубяжу на заходнім беразе р. Шчара</p>
<p>5 с. л. 105 а. п. РГЕ 3 р./XV а. т. б., VI а. т. б., I зв. XIV а. а. а.</p>	<p>1) На выхадным паліжэнні для атакі 2) Артылерыя—артылерыйскі на паліжэнні КД</p>	<p>Выходзіць на р. Водзьма</p>	<p>1) Развіццё пасьпеху на Г. д. Дарава 2) Падрыхтоўка батальён і МО для атакі тылавага рубяжу на заходнім беразе р. Шчара.</p>
<p>Артгруппа ДД начартвор—т. М 4 а. п. 124 а. п. РГЕ, XV а. а. XIV а. а. а. (без двух звязаных IV узв. а.)</p>	<p>1) Ч + 010 — падаўжэнне напрыцяццё свая кіраўніцтва (у прызначэнні абстрэл штаба Г. д. Раманкі) і раз'езд у раёне Трабавічы, Дзавічы, Станчакі. 2) (Ч + 010) + 020 — падаўжэнне непрыцяццё свая артылерыі ў раёне Святацкі, Падзяссе, Шыялі, Ф. Зафілі</p>	<p>1) Назіральны агонь на артылерыі працяццё (асобліва па артылерыі ў раёне Падзяссе). 2) Руйнаванне перапраў на рацэ Водзьма</p>	<p>1) Перадае КД 61 і (III) 4 а. п. і КД 5—IV/4 к. а. п. 2) Руйнаванне перапраў на рацэ Шчара і агульнай кропкі ў Залужжа, Г. д. Ахзіхушчына і Дарава</p>

Периоды бою, задачи Состав злученьняў	Ч + 1 1-лы пэрыяд—артнаірыхтоўка і заняцце выходнага палажэньня	Ч + 1 + 4 2-гі пэрыяд—перамяшчэньне галоўнай абарончай паласы і выхад на р. Ведзьма	С 4 + 5 3-ці пэрыяд—разьвіцьцё посьпеху і выхад на р. Шчара.
Тактычная ДД Камбат XV т-т Н. XV а. т. б.	3) Ч + 040 + 020—працягвае падкаўленьне рэзэрваў праціўніка ў раёне Трабо- вічы, Лазовічы, Станьчакі	3) Працягвае падкаўленьне рэзэрваў у раёне Трабовічы, Лазовічы, Станьчакі, агнявы напад на рэзэрвах і асобах на шляху на захад ад р. Ведзьма 4) Працягвае парушэньне напрыямнай- свага кіраваньня (у прыватнасьці назіральны агонь па штабу ў Г. дв. Рамашкі.) 5) Перамяшчэньне батарэй уперэд на новыя АП	3) Агнявым нападам не дапускае падыходу напрыямнасьці рэ- зэрваў да р. Шчара і іх пе- раходу праз яе. 4) Заканачнае перамяшчэньне ўпе- рад батарэй на новыя АП
Тактычная ДД Камбат XV т-т Н. XV а. т. б.	1) На выходных вышынях — ліквіду- ваньне і гэта на ўсход і захад ад яе 2) У Ч + 15 выступленьне з пыходных позыдый рух праз гаі на паўночных спадках вышыні 100,5 на вышыню 93,2 для падкаўленьня батарэй ў раёне Падлессе, вышыня 93,2 (паўночныя спадкі)	Падкаўленьне рэзэрваў у раёне Рамашкі Г. дв. Заключыні, Лазовічы і зварот (на ранейшаму маршруце) на пункт збору—усходнія спадкі вышыні 100,5	Атрыманьне дадатковых задач. Жыць на ўвазе магчымасьць пе- рапазначэньня страляючых да- даткаў у мэтах прасьледаваньня.
АГ. Камбрыг IV—т. П.	1) 3 Ч да Ч + 040. а) пастапоўна кінжасконы для забіць- чэньня танкаў ДД б) Руйнаваньне перапраў на рацэ Ведзьма в) Атака штаба ў Слапатычы г) Падкаўленьне рэзэрваў у раёне Трабовічы, Лазовічы, Станьчакі	1) Нодапушчэньне ўдзяленьня ў бой рэ- зэрваў з раёну Трабовічы, Лазовічы, Станьчакі	1) Руйнаваньне перапраў праз р. Шчара і стварэньне пазо- трана хімічных пробав на іх (Залужжа, Г. дв. Азыхаў- шчына, Дарэва).

	2) У Ч+040—пані ўдзельны пры падыходзе танкаў ДД напрымацельскай аргталерыі ў раёне Паддэсее пачатковых стадаў вышыні 93,2.	2) Паражэньне напрымацельскай аргталерыі, якая знаймане пазыцыі і адходзіць на захад (асобліва пры спробах пераправіцца праз р. Водзьма)	2) Быць гатовым да паражэньня рэзерва, адыходзячы часткай і асобаў праціўніка на шляхах на захад ад р. Водзьма (асобліва ўвага гаспадару Новабелі, Дарага і. Нов. Баранавічы).
Кіраваныя пункты КБ	3) Забяспечыць работу самалётаў навірання поля бою і не дапусціць работ напрымацельскай самалётаў навірання.	3) Не дапусціць падважжэння рэзерва да р. Водзьма і ў пераходу праз яе (асобліва ўвага на кірунку Юшкевічы, Сваятычы і Баранавічы, Літва)	3 Ч+8—вышыня 93,3 (каля Прачачкі).
Тэрміновыя дэмансцыі	400 12.7—вышыня 103,1 (3608)	3 Ч+5—вышыня 93,2 (3503)	Пасля выхаду да р. Шчора
	1) Аб холсе артылерыі к Ч+080 і к Ч+1	1) Пасля выхаду на фронт ф. Зафілін Вадасавы. Паддэсее	
	2) Аб запыцы выхаднага пачажжэння страковай дыягн і танкарунай ДД	2) Пасля выганання ведач	
Сыгналы	Танкаруна ДД	Танкаруна ДД	
	1) „Падыходзіць да ліні Шавалі, Паддэсее—сэрыя жоўтых ракет, на радыё: „трава“	1) „Скончылі“—сэрыя чорных ракет, на радыё „паніца“	
	2) „Падыходзіць—сэрыя фізічных ракет, на радыё „сета“	2) „Варуліся“ на пунет збору—сэрыя чорных і сэрыя чырвоных ракет, на радыё „проса“	
	А Г:		
	1) Атака штурмавоў—сыгнал з танкаў ДД—сэрыя залёных ракет		
	2) Стыкненьне аргтно—сыгнал з танкаў—сэрыя чырвоных ракет.		
	3) Атака напрымацельскай аргталерыі пры падыходзе танкаў—сыгнал (сэрыя жоўтых і залёных ракет) і радыё самалёту суправажжэння танкаў		

Камандзір а. т. б. у 9⁰⁰ у Яцкаўшчызна: „Выходныя пазыцыі будучы у Яцкаўшчызна і ў гаі ў паўкілёметры на захад ад яе. Да прэдняга краю пойдзем праз лес, як мы ехалі сюды. Дакладна выходныя пазыцыі і баявыя курсы ўкажу пасья прыбыцця з штаба корпуса“.

„Камандзірам рот ехаць у батальён, начальніку штаба і камандзіру ўзвода кіраўніцтва,—са мной у штакор“.

Пасья танкавай выведкі і канчатковага ўзгаднення ўсіх пытанняў у штабе стралковага корпуса камандзір а. т. б. алдай загад:

1. Задача батальёна—знішчэнне батарэй № 101, 102, 103 і рэзерваў у раёне Лазовічы, Г. дв. Рамашкі.

2. 1-й роце знішчыць батарэю № 101, 2-й роце—№ 102 і 3-й роце—№ 103; атакі рэзерваў па дадатковаму загаду.

3. Выходныя пазыцыі: для 1-й роты—заходні край гаю, што ў паўкілёметры на захад ад Яцкаўшчызна, для 2-й роты—усходні край гэтага гаю, для 3-й роты—Яцкаўшчызна. Пазыцыі заняты да 3⁰⁰ 12. 7.

4. Баявыя курсы: батальёну—Яцкаўшчызна, „Сухое дрэва“, „Чорная пуня“, „Дзёве хвоі“, вышка на вышыні 93,2, Лазовічы,—Г. дв. Рамашкі, 1-й роце—па курсу батальёна, потым на крыж, што ў паўкілёметры на поўдзень ад ф. Старыя Ляховічы. 2-й роце—за 1-й ротай па баявому курсу батальёна да „Двух хвоек“, потым вышка на вышыні 93,2, могілкі на заходняй ускраіне Падлесся. 3 роце—па баявому курсу батальёна да „Двух хвоек“, потым на ўсходнюю ўскраіну Падлесся.

5. Баявы парадак: да выхаду на заходні край гаю і хмызняку, што на захад ад Яцкаўшчызна—роты ў калёне па аднаму. Пасья выхаду з гаёў ротам прыняць перадбаявы парадак.

У галаве рухацца 1-й роце, за ёй на дыстанцыі ў 300 м. рухацца 2-й роце і лявей 2-й роты, на інтэрвале ў 200 м. рухацца 3-й роце.

Пасья дасягнення лініі заходняй ускраіны Шавялі ротам разгарнуцца і з ходу атакаваць указаныя батарэі.

6. Для забяспечання батальёну пры руху ў атаку 1-й роце высуnúць 1 узвод уперад на 300 м. для выведкі мінных палёў на шляху руху батальёна. З такой-жа задачай і для забяспечання батальёна злева камандзіру 3-й роты вылучыць адзін узвод уступам уперад налева на дыстанцыю ў 200 м.

7. Зборныя пункты: пасья атакі артылерыі—заходняя ўскраіна Падлесся, пасья атакі рэзерваў будзе ўказаны дадаткова, пасья выканання ўсёй задачы канцовы пункт—усходнія спады вышыні 100,5. Умоўны зборны пункт—выходныя пазыцыі.


8. Рух да канцовага пункту збору пасья выканання ўсёй задачы па ранейшаму баявому курсу батальёна. Парадак у ротак як пры руху ў атаку. Парадак рот дадаткова.

9. Батальён забяспечваецца дывізіёнам ПА стральбой прамой наводкай з заходняга краю гаёў, што на захад ад Яцкаў-

шчызна, авіяцый, якая закрые нас дымзаслонай. Батальён суправаджаюць 2 штурмавікі ў якасці самалётаў сувязі.

Перад нашай атакай батарэі праціўніка будуць абстрэлены агнём нашай артылерыі і штурмаваны нашай авіяцыяй.

10. Сылгалы ўказа начальнік штаба.




Чарцёж 20.

11. Я буду паміж 1-й і 3-й ротамі.

12. Намеснікі—камандзіры рот—у парадку нумароў.

„Баявыя курсы ад Яцкаўшчызна да пярэдняга краю як у начальніка штаба на карце. Курсы камандзірам рот правесіць праз лес 11. 7 на працягу дня“.



Чарцёж 21.


„Схэмы з працэрчаным баявым курсам мець у кожнай машыне“.

„Чакальная пазыцыя—паўночна-ўсходні вугал лесу, што ў 2 км. на ўсход ад Вяжэвічы. Шляхі падыходу да чакальных і выходных пазыцый—Зразкова, Цыцковічы, м. Клецк, Вяжэвічы, Яцкаўшчызна“.

„Тав. начальник штаба, арганізуе выведку шляхоў падыходу, рэзультаты далажыце праз 3 гадзіны“.

„Даведайцеся ў штадыве 6 с. д. аб выходных пазыцыях танкаў, даданых ім. Высветліце баявыя курсы групы ДПП 6 с. д. Паведаміце ім нашы выходныя пазыцыі і баявыя курсы. Прасачыце, каб ня было скаплення танкаў і перакрываўвання баявых курсаў“.

Пасля гэтага начальник штаба ўказаў:



Чарцёж 22.

„Падаваць сыгналы наступныя (гл. вышэй): сыгналы па радыё падаваць толькі камротам, сыгналы ракетамі падаваць усім да камузводаў уключна“.

Пам. па тэхчастцы: „Галаўную базу батальёна, тэхнічны рэзэрв і ротныя базы к Ч+1⁸⁰ у раёне выходных пазыцый. Пасля захопу пяхотай вышыні 100,15 ротныя базы і тэхнічны рэзэрв батальёна на пункт збора батальёна—усходнія спады вышыні 100,5“.

ЛЯТУЧКІ.

1. Барацьба з ухіленьнем ад пляну дзействаў.

Абстаноўка. Батальён дасягнуў „Чорнай пуні“. Камандзір 3 роты па радыё: „Улева 1 км. „Кучаравае дрэва“, бачу скапленне людзей і коняў. Атакую іх“.

Рашэнне. Камандзір а. т. 6.—па радыё: „3-й роце атаку забараняю, працягваць рух па ранейшаму курсу“.

2. Разгортваньне батальёна

Абстаноўка. Ч + 40. Галоўны ўзвод танкаў на лініі „Двух хвоек“.

Рашэньне. Камандзір а.т.б.—па радыё: „травя“, ракетамі—ўскраіны 3 жоўтых.

Абстаноўка. У гэты час агонь двух батарэй з вышыні 93,2 і на ўсход ад Падлесься прамой наводкай. У 3-й роце адзін танк падбіт.

Рашэньне. Па радыё: „разгарнуцца і атакаваць па ранейшых курсах“.

Назіральнік за танкамі. Па тэлефону: „Бачу жоўтыя ракеты з танкаў, самалёты суправаджэньня пікіруюць на поўдзень ад Шавялі“.

Абстаноўка. Ч+42. Камандны пункт камандзіра стралковага корпуса.

Начальнік сувязі: Прыняты сыгнал „Травя“.

Рашэньне. Начальнік артылерыі корпуса па тэлефону ў артылерыйскую групу ДД: „травя“.

3. Работа камандзіра а.т.б. на зборным пункце.

Абстаноўка. Ч+15. Камандзір а.т.б. выехаў за 2-й ротай на заходнюю ўскраіну Падлесься, дзе зьнішчана батарэя, з поўдня з-за Падлесься ідуць танкі 3-й роты. Справа ад Шавялёўка паднімаюцца танкі (1-й роты):

У Лазовічы відаць рух людзей, коняй. З Лазовічы на поўнач, у кірунку Г. дв. Рамашкі, нясуцца дзьве артзапразкі. З Лазовічы—па танках артгонь.

Рашэньне. Камандзір а.т.б. па радыё: „сена“, ракетамі 3 фіялетавых. Камандзіру 1 роты: „Атакуйце Г. дв. Рамашкі. Зборны пункт—Г. дв. Заклучын“.

„Пад'ехаўшы да танка камандзір 2-й роты свайму вадзіцелю: „глушы матор“ Камандзіру 2-й роты: „Батальён атакуе рэзэрвы ў Лазовічы, Г. дв. Рамашкі. Атакуйце Лазовічы з поўначы. Зборны пункт—Г. дв. Заклучын“.

Абстаноўка. Ч+1=20. Камандзір 3-й роты пад'ехаў да камбата. Далажыў „Рота ў заходняй частцы Падлесься. страты: 2 танкі (2-я рота яшчэ раней далажыла страты—2 танкі). Відаць, як 2-я рота рухаецца на паўдарозе паміж Лазовічы і Падлесься, з Лазовічы агонь па роце працягваецца“.

Рашэньне. Камандзір а.т.б.: „2-я рота атакуе Лазовічы з поўначы. Атакуйце Лазовічы з поўдня і ўсходу, 1-я рота атакуе Г. дв. Рамашкі. Зборны пункт—заходняя частка Лазовічы. Я з 2-й ротай“.

4. Распараджэньне для звароту батальёна на канцовы, зборны пункты.

Абстаноўка. Пасля атакі дзвюх рот пяхоты ў Лазовічы і 1-й роты ў Г. дв. Рамашкі, а.т.б. сабраўся ў Г. дв. Заклучын. Камандзіры рот далажылі: 1-я—рота: страты—4 танкі, 2-я рота—4 танкі, 3-я рота—3 танкі

Камандзір 1-й роты выставіў узвод на паўночным баку Г. дв. Заклучын для ахованьня.

Рашэньне. 2-я рота—ахованьне ўзвод на паўночную ўскраіну Лазовічы. Камандзір а.т.б. асабіста „Батальён ідзе на зборны пункт. Баявы курс ранейшы. Роты ў перадбавым парадку. У галаве 3-й роты зьлева ззаду 1-я рота і справа ззаду 2-я рота“.

Па радыё: „Пшаніца“—ракетамі—чорныя.

АБАРОНЧЫ БОИ

Танкі ў абароне

Ня глядзячы на тое, што танкі зьяўляюцца магутным сродкам падаўленьня праціўніка ў рашучай апэрацыі на важным кірунку, яны могуць удзельнічаць і ў абарончай апэрацыі ўсюды, дзе патрабуюцца:

- нанесці магутны контрудар моцнаму тэхнікай праціўніку.
- падтрымаць заняпаўшы дух сваіх войск.

Ва ўсіх выпадках выкарыстання танкі ўжываюцца, як сродак баявая магутнасць якога складаецца з: а) рухомасці, б) браніраванасці, в) агнявой магутнасці.

Таму танк у абароне павінен быць выкарыстаны як сродак, вельмі рухомы (скорасць ходу) і ўсюдоходны, г. зн. танк выкарыстоўваецца для контратак і контрудараў. Выкарыстанне танка для нярухомага бою зводзіць яго ролю да браніраванай агнявой кропкі, да падмены ім звычайных агнявых сродкаў (кулямётаў і пушак). Гэтым пазбаўляюцца самай каштоўнай уласцівасці танка—рухомасці і павялічваюць яго паражальнасць. Таму танк выкарыстоўваецца, як нярухомая агнявая кропка толькі ў выключных выпадках: напрыклад, у засадзе і для ахавання танкавай групы ў перыяд яе збору і перагрупіроўкі ў размяшчэнні праціўніка (ДД).

Ва ўсіх відах абароны ўдзел танкаў можа выразіцца ў наступных формах:

- а) самастойныя контратакі і контрудары;
- б) падтрыманне контрудараў пяхотных груп са звычайным узмацненнем танкаў і контрудары танкаў пры падтрыманні і суправаджэнні невялікіх пяхотных падраздзяленняў (рота танкаў і ўзвод пяхоты, батальён танкаў з ротай пяхоты);
- в) контрудары ў саставе матарызаванай ударнай групы або рэзерву старшага агульнавайсковага начальніка;
- г) барацьба з танкамі праціўніка.

Самастойныя контратакі і контрудары ўжываюцца, калі ня трэба ўтрымліваць зьвернутую танкамі ад праціўніка мясцовасць, а толькі нанесці праціўніку моцнае пара

жэньне, расстроіць яго і адкінуць назад з тым, каб прымусіць яго патраціць час на рэарганізацыю баявога парадку і даць перастроіцца сваёй пяхоте.

Танкі дзействуюць звычайна па 2 эшалёнах наступаючага.

Асноўнымі задачамі дзействаў танкаў зьяўляюцца:

- зьнішчэньне пяхоты, якая прарвалася,
- зьнішчэньне 2 эшалёнаў праціўніка,
- зьнішчэньне танкаў праціўніка.

Першая задача патрабуе сваячасовасьці ўвядзеньня танкаў у бой з мэтай падаўленьня перадавых эшалёнаў наступаючага, да таго, як яны пасьпеюць арганізаваць агонь і замацавацца на захопленым рубяжы. Гэта задача патрабуе шпаркіх кароткіх удараў нават не вялікіх танкавых падразьдзяленьняў, часьцей за ўсё ў цесным узаемадзействе з пяхотай, калі трэба зьвярнуць мясцовасьць, захопленую праціўнікам, пасля чаго танкі адыходзяць у выходнае палажэньне.

Другая задача патрабуе больш самастойных дзействаў, больш значных танкавых падразьдзяленьняў (рота) бяз цеснага ўзаемадзейства з пяхотай, але з такім падзелам задач: пяхота або скоўвае часьцей за ўсё з фронту перадавыя часьці праціўніка агнём або выбівае яго сваімі сіламі і сродкамі, у той час як танкі наносяць часьцей за ўсё флянгавы ўдар па другіх эшалёнах атакуючага.

Трэцяя задача павінна ўскладацца на танкі толькі ў тым выпадку, калі процітанкавыя сродкі і палявая артылерыя ня могуць справіцца з прарывам танкаў праціўніка, або калі ёсьць танкі, якія па сваіх уласьцівасьцях лепшыя за танкі праціўніка, сярэднія танкі і зьнішчальнікі танкаў і калі можна выкарыстаць раптоўнасьць і выгоду палажэньня контратакуючых танкаў (удар у фланг і тыл).

Ва ўсіх астатніх выпадках трэба ўскладаць на танкі найбольш выгадныя для іх задачы (другая задача).

Разьмеркаваньне танкаў у абароне засноўваецца на наступных палажэньнях:

а) мець даволі магутныя танкавыя групы для нанясеньня моцных контрудараў у рашаючым месцы і ў рашаючы (пераломны) момант бою проці пяхоты праціўніка і для зьнішчэньня танкаў, якія прарваліся;

б) апошняя мэта абавязвае ўключыць танкі ня толькі як сродак барацьбы з пяхотай, але як сродак барацьбы з танкамі атакуючага—у сыстэму процітанкавай абароны, якая ў гэтым выпадку складаецца з трох элемэнтаў: інжынерных сродкаў, артылерыйскіх і танкавых на аснове выкарыстаньня натуральна-інжынерных перашкод.

Разьмеркаваньне танкаў у абароне залежыць ад наступных умоў:


— Ад колькасьці танкаў, якія ёсьць у распараджэньні агульнавайсковага начальніка (камандзіра дывізіі). Так, пры

маныя на суседніх вучастках і панёсшыя значныя страты ў пяхоте і танках нашы часьці да надыходу цёмнаы замацаваліся на фронце, указаным на чарцяжы 23.

Задача.

У 19³⁰ 15.7. командзір 10 с. п. на вышыні 92,6 атрымаў асабісты загад камандзіра 4-й дывізіі.

„Працівник згрупував буйний свіжий сили. На фронті нашої дивізії часом 7-й і 10-й пехотних дивізій.



Чарцёж 23.

Мы пераходзім да абароны. Пераход у наступленне чакаецца не раней паўдня пасляўтра 17.7

Палкі ўтрымліваюць займае фронт. Размежавальныя лініі (чарцёж 17).

Усе танкі апрача 1-й роты VI т. б. перадаць у 11 і 12 с. п.
ППО—1/4 а. п.

Мой команды пункт—Астравок да 5^{00} 16.17.—вышыня ў $1\frac{1}{2}$ км. на поўнач усходнюю ад 90,1—пасяля 5^{00} “.

Рашэньне камандзіра 10 с. п.

Камандзір 10-га палка рашыў: 1) пакінуць у першым эшалёне III і II батальёны, а I батальён адвесці ў другі эшалён у гай на поўдзень усходні ад Астравок; 2) I-ю роту VI т. б. адвесці туды-ж, падначаліўшы яе камандзіру I с. б. Задачы I стралковага батальёна: а) падрыхтоўка контрудару ў кірунках: на Поўначны

ностраў, на Пагост і на вышыню 92, 6; 6) заняць вышыню 89,8 і 92,6 гарнізонамі ня менш стралковага і кулямётнага ўзвода кожны. Падтрыманьне і суправаджэньне контрудару 2-й і 3-й батэрэямі; 3) раён узмоцненай процітанкавай абароны—Г. дв. (Астравок), вышыня 89,8, могілкі рускія, вышыня 92,6.

Работа камандзіра I батальёна і камандзіра танкавай роты.

Камандзіру I батальёна таксама, як і ўсім іншым, была добра вядома мясцовасьць, на якой прышлося біцца ў гэты дзень. Таму, даўшы ўказаньні начальніку штаба аб вывядзеньні часьцей (пасля замены III батальёнам) у раёне Г. дв. на поўдзень ад Астравок, ён даў даручэньне адшукаць на зборным пункце VI танкавага батальёна 92,6 камандзіра I роты і загадаць яму рухацца на ўсход у раён Г. дв., куды самому прыбыць к 23⁰⁰.

Ён склаў сабе такі плян дзействаў: наколькі ў праціўніка ёсьць танкі, і калі ён праройдзе ў наступленьне, то абавязкова з танкамі, і ўдарнай групе палка прыдзецца сутыкнуцца перш за ўсё з танкамі праціўніка. Інакш кажучы, посьпех контрудару можа быць толькі пры зьнішчэньні танкаў атакуючага, а таму неабходна перш за ўсё ўжыць захады да процітанкавай абароны пяхоты. У распараджэньні камандзіра батальёна процітанкавых сродкаў мала, трэба па крайняй меры мець на кожную роту па пушцы. Аб гэтым трэба прасіць камандзіра палка. Але самым надзейным сродкам процітанкавай абароны зьяўляюцца самі танкі.

Такім чынам на танкі трэба ўскласьці задачу: змагацца з танкамі праціўніка, дапамагаць пяхоце зьнішчаць пяхоту праціўніка, якая прарвалася;

на падтрымліваючую артылерыю: падтрымаць пяхоту проці пяхоты і танкаў, падтрымаць танкі і проці танкаў і процітанкавых гармат.


Параўноўваньне ўсіх гэтых меркаваньняў паставіла перад камандзірам батальёна выбар аднаго з двух варыянтаў: або раздзяць танкі паўзводна стралковым ротам для суправаджэньня контратак пяхоты, або захаваць роту ў кулаку і дзействаваць агупаваным ударам па аб'екту, які найбольш выгодны або пагражаемы, з тым, каб у сваю чаргу моцным ударам пяхоты выкарыстаць посьпех, дасягнуты танкамі.

Прыбыўшаму камандзіру танкавай роты загадаў далажыць яго думку па гэтых двух варыянтах.

Камандзір роты ў сваім дакладзе ўказаў, што ў даных умовах бязумоўна больш выгодны другі варыянт, г. зн. захаваць танкавую роту ў сваім распараджэньні, бо першы звужаў манэўранасьць танкаў і разгрупіваў іх намаганьні. Посьпех-жа контратакі танкаў проці больш моцнага танкамі праціўніка лепш за ўсё дасягаецца шпаркасьцю і сілай удару у флянг і тыл як танкам, так і пяхоце. Галоўным ворагам абароны ў да-

ным выпадку зьяўляюцца танкі праціўніка, а барацьба проці іх—першая задача танкаў абароны. Таму і ня трэба звужаць манэўра сваіх танкаў. Няхай лепш контратакуючая пяхота першы час абыйдзеца суправаджэньнем процітанкавых гармат і батарэй.

Камандзір батальёна спыніўся на другім варыянце—дзеістваваць ротай танкаў цалкам пад кіраўніцтвам камандзіра роты. Галоўная задача—знішчэньне танкаў; другая задача—удар на другіх эшалёнах: другарадная задача—знішчэньне перадавых часцей толькі ў выпадку захопу імі важных вышынь, як напрыклад 89,8 і 92,6.



Чарцёж 24.

Устанавіўшы ідэю выкарыстаньня танкаў, штаб батальёна разам з камандзірам роты танкаў распрацаваў канкрэтны плян дзействаў па трох варыянтах (чарц. 24).

Па першаму варыянту—удар навосіцца пяхотай цераз вышыню 89,8 і далей на паўночны канец. Паўночны востраў з мэтай адабраць гэту вёску. Танкавая рота, захопліваючы больш глыбока баявы парадак пяхоты праціўніка, збіраецца ў раёне доўгай вышыні на поўнач усходнюю ад Паўночны востраў, дзе атрымлівае новую задачу. Атака танкаў вядзецца перад

атакай пяхоты. Узвод пяхоты і кулямётны ўзвод высоўваюцца ў Астравок для агнявой заслоны з поўначы.

Па другому варыянту, больш пэўнаму, чым першы, разгортваньне і ўзамадзейства адбываюцца ў такім-жа парадку з той розьніцай, што танкавая рота збіраецца ў лагшчыне на поўдзень ад Г. дв., дзе і атрымлівае новую задачу: удар на Пагост або на Паўночны востраў.

Па трэцяму варыянту—пры ў дары праціўніка на 92,6 з захаду або паўднёвага захаду, батальён, утрымліваючы сваімі гарнізонамі на 89,8 і 92,6, наносіць прамалінейны ўдар на 92,6, а танкі—праз Г. дв. на ўсход ад 89,8 і збіраюцца на поўнач ад 92,6, з тым, каб у далейшым або нанесці контрудар на Пагост або на Паўднёвы востраў. Удар танкаў мае на мэце нанесці паражэньне танкам праціўніка раней, чым яны дабярэцца да грэбня 92,6.

Ва ўсіх выпадках контратака апіраецца на ўтрыманьне агнявымі і процітанкавымі сродкамі грэбня вышынь 89,8 і 92,6, пад прыкрыцьцём якіх наносіцца ўдар. З танкамі, якія прарваліся за грэбень, змагаецца пяхота процітанкавымі пушкамі, а таксама

прймаюць ўдзел і танкі, у якіх ва ўсіх выпадках зборны пункт разьлічаны на безадкладную барацьбу з танкамі праціўніка.

Задачы артылерыі: агонь па танках, што прарваліся; падрыхтаваць агонь па вышынях на поўдзень заходні і поўдзень ад вышыні 89,8 і на поўдзень ад 92,6 з мэтай падавіць пяхоту і агнявыя сродкі праціўніка, які прарваўся (чарцёж 25).

Пункты згрупаваньня пяхоты і танкаў назначаюцца блізка адзін ад аднаго ў раёнах на поўдзень усходні ад Астравок, камандны пункт выбіраецца на вышыні 92,6 (тут-жа камандзір палка); ён зьвязваецца тэлефонам з пунктам згрупаваньня пяхоты і танкаў.

Бой


У 5⁰⁰ наступнага дня праціўнік адкрыў моцны артылерыйскі агонь на фронце 10 с. п. і 6 с. д. Асабліва моцны агонь быў па вышынях 89,8 і 92,6 і на поўдзень ад іх. У 6⁰⁰ пад прыкрыцьцём артылерыйскага агню зьявілася больш за 20 танкаў: з раёну Пагоста атакавалі вышыню на поўдзень ад 89,9 і, апрача гэтага, каля 10 атакавалі вышыню на поўдзень ад 92,6. Танкі ў раёне могілак рускіх трапілі пад агонь процанкавых пушак і адыйшлі на поўдзень за грэбень вышынь.

Пяхота II батальёну адыходзіла на 89,8 (чарцёж 20).

Танкі паўднёвай групы дасягнулі вышыні на поўдзень ад 92,6. Пяхота праціўніка вялікімі групамі падымалася па лагчыне да 92,6. Камандзір батальёна аддаў распараджэньне:

1. „Батальён з танкамі наносіць контрудар праціўніку на вышыню 92,6,
2. Камандзірам 2-й і 3-й батарэй забясьпечыць правы флянг контрудару з боку Пагост; для гэтага з выступленьнем танкаў у атаку асыляпіць праціўніка на вышыні на поўдзень ад 89,8 і адыйшчыць яго танкі ў раёне могілак рускіх.
3. Камандзіру кулямётнай роты падтрымаць удар батальёна на вышыні 92,6, разгарнуцца на грэбені на поўнач заходнюю ад вышыні і адкрыць агонь па атакуючай пяхоце.
4. Танкавай роце пад прыкрыцьцём артылерыйскага агню нанесці контрудар праціўніку ў раёне кустоў на поўдзень заходні ад 92,6. Кірунак: вышыня 89,8—паўднёвыя кусты—лагчына на ўсклад ад 92,6 (зборны пункт).


5. 1-й стралковай роце з пушкамі ПТА—кірунак: лагчына на поўнач ад 92,6—вышыня 92,6—вышыня на поўдзень ад 92,6.



Чарцёж 25.

рваўся, і стратамі, нанесенымі танкамі, наносіць удар часта нават і ня ў флянг, бо пры дапамозе танкаў ёй прыходзіцца толькі дабіць праціўніка і ачышчаць пройдзены танкамі раён. Паўторны ўдар можа быць нанесены падобна першаму або разам з пяхотай у парадку яе суправаджэння. Пры расстроеным першым ударам танкаў праціўніка вялікіх рэзультатаў па сваёй прастаце можна дасягнуць прамалінейным ударам пяхоты разам з танкамі, якія дзейнуюць ужо ў адным з ёй кірунку (чарцёж 28)

Барацьба танкаў з танкамі—пытаньне калі і ня новае, то ва ўсякім разе яно ў вопыце вайны атрымала толькі эпизодычнае асьвятленьне—бой англіскіх танкаў з германскімі. Апісаньне іх даецца ў Хэйгеля і ў танкавым англіскім часопісе за 1930 год. Перамагае ў паядынку той, у каго танкі ўладаюць лепшымі якасьцямі, а іх камандзіры вельмі добра манэўруюць, стараючыся аказацца на флянгу або ў тылу ў праціўніка. Сярэдні танк, які мае каманду ў 5-6 чалавек і таму забясьпечаны назіраньнем ва ўсе бакі, мае ўсе перавагі перад лёгкімі, апрача, вядома, большай паражальнасьці пры большым памеры.



Чарцёж 27.

СУСТРЭЧНЫ БОИ

Танкі ў сустрэчным баі

Удзел танкаў у сустрэчным баі стралковых злучэнняў робіцца ўсё больш рэальным у сувязі з дасягненнямі і ўдасканаленнем танкавай тэхнікі. Танкі з'яўляюцца рухомым магутным ударным сродкам у руках старшага агульна-вайсковага начальніка, таму яны павінны быць выкарыстаны там і тады, дзе патрабуюцца рашыць цяжкую задачу і дабіцца большых рэзультатаў. Становячыся на такі пункт погляду, трэба прыйсці да вываду, што танкі, уваходзячы ў састаў агульна-вайскавой калёны (дывізіі палка) могуць быць выкарыстаны дваяка:

— для падтрымкі перадавых часцей (авангарду), якія ня могуць адабраць у праціўніка, папярэдзіўшага іх, выгоды і неабходны для разгортвання галоўных сіл рубезь;

— для ўдзелу ў нанясенні ўдару галоўных сіл калёны.

У тым і другім выпадку танкавы манёўр не павінен быць скованы пяхотай; танкі ня трэба прывязваць да пяхоты як у наступленні на праціўніка, які спыніўся. У сустрэчным баі найбольш частым выпадкам выкарыстання танкаў з'явіцца ДПП, толькі мэты яе будуць некалькі іншыя, а іменна—калёны, якія падыходзяць і разгортваюцца, артылерыя, што змяняе або замяняе пазыцыі. Задачы ДД і ДПП будуць вельмі блізкія і часта зліваюцца, бо артылерыя разгортваецца ня ў 3-5 км. за перадавымі часцямі як у абароне, а ў 1-2 км. за імі.

Бясспрэчна толькі тое, што ўдар танкаў павінен быць увязаны і па часу і па мэце дзействаў па задачах, радзей па аб'ектах) з ударам пяхоты, г. зн, ён павінен адбывацца або разам з авангардам або разам з галоўнымі сіламі.

— Такім чынам узаемадзейства з пяхотай у сустрэчным баі прымае больш гібкія, свабодныя формы.

З другога боку, ва ўмовах сустрэчнай сутычкі агонь праціўніка менш арганізаваны (а ў пачатку сутычкі ён зусім не арганізаваны), таму магчымы дзействы дробных падраздзяленняў танкаў для рашэння асобных баявых задач.

Такім чынам чым раней танкі ўступаць у бой, тым больш умовы дзействаў будуць спрыяючыя для іх, і з гэтага-жа пункту

погляду зусім мэтазгодны дзействы танкаў ў саставе органаў забяспечаньня (перадавога, бакавога, выведчага атрадаў), але імкненьне да згрупаваньня намаганьняў і сродкаў у патрэбным пункце і ў патрэбны момант застаецца тут ў сіле. Трэба засьцерагацца і ў сустрэчным баі ўвадзіць танкі ў бой невялікімі групамі; трэба, каб танкі былі фактарам, рашаючым рэзультат бою.

Ніжэй у прыкладах прыводзіцца 4 розныя выпадкі выкарыстаньня танкаў у сустрэчным баі.

Баявое выкарыстаньне роты і батальёна малых быстраходных танкаў у палку і дывізіі ў сустрэчным баі

Галоўная задача танкаў у сустрэчным баі—нанясенне праціўніку нечаканых моцных удараў; танкі павінны выкарыстоўвацца з рашучай мэтай—нанясення праціўніку паражэньня ў патрэбны момант і ў патрэбным пункце ў сувязі з задачамі дзействующай ударнай групы калёны.

Прырода сустрэчнага бою ў большасьці выпадкаў прызначыць свабодны манэўр танкаў, ня сьціснуты непасрэднай падтрымкай пяхоты, выключаючы выпадак зьбіцьця пасьпеўшага разгарнуцца праціўніка на выгодным для яго рубяжы. На гэтых-жа меркаваньнях трэба базываць і патрэбы ў некаторых выпадках эшалёнаваньня танкаў. Зьяўляючыся рухомым сродкам падаўленьня, танкі, як правіла, не павінны рэзервавацца, а павінны быць уперадзе пяхоты.

Узаемадзейства пяхоты і танкаў у сустрэчным баі засноўваецца на наступных меркаваньнях.

1. У большасьці выпадкаў бой зьяўляецца злучэньнем франтальнага і флянгавага ўдараў або адпаведна: дапаможнага (скоўваньня) і галоўнага.

Сустрэчны бой патрабуе шпаркіх дзействаў. Флянгавы ўдар можа быць эфэктыўным толькі пры нечаканасьці яго для праціўніка, г. зн. пры шпаркасьці і скрытнасьці флянгавага абходнага манэўру для праціўніка.

2. У сустрэчным баі няма дроту, прабіваньне праходаў у якім абавязвае танкі, падтрымліваючы пяхоту, атакаваць у адным кірунку з пяхотай.

Гэтыя меркаваньні ставяць для вырашэньня пытаньне: як падзяліць флянгавы і франтальны ўдар паміж пяхотай і танкамі.

1. Танк больш непаражалёны ад агню, чым пяхота, таму яму больш бясьпечна наступаць у лоб. З другога боку, пяхота менш рухомая, а значыць на флянгавы манэўр ёй патрабуецца больш часу, чым рухомым танкам.

2. Артылерыя лягчэй за ўсё падтрымлівае пяхоту, наступаючую з фронту.

3. Танкі менш адчуваюць патрэбу ў падтрымцы артылерыі, чым пяхота, асабліва пры абходзе флянгу праціўніка, дзе сіла

агню яго меншая, чым на фронце. Апрача гэтага, эфэктыўнасьць флянгавага ўдару танкаў вышэй, чым удару лабавага.

Вывод. Танкамі выгадней атакаваць у флянг, з пяхотнай атакай з фронту замацаваць поспех флянгавай атакі танкаў. Трэба агаварыцца, што ўмовы мясцовасьці і тактычвай абстаноўкі могуць прымусіць адмовіцца ад флянгавага ўдару і нанесці праціўніку прасьцейшы і больш шпаркі па выкананьню сумесны лабавы ўдар пяхоты з танкамі.

Вось агульныя задачы танкаў. Нам аднак трэба ўстанавіць прыватныя задачы танкаў, якія вынікаюць з прыроды сустрэчнага бою і прыроды танкаў як роду войск.

Для гэтага разгледзім параўнальную схэму, якая дае нам карціну становішча бакоў у розныя моманты іх сутычкі на маршы. Гэта схэма прыводзіць нас да наступных вывадаў аб задачах. Ва ўсіх этапах сустрэчнага бою танкі могуць выконваць такія задачы (на чарцяжы 28 яны пранумараваны рымскімі цыфрамі):

I. Самастойныя дзействы па калёнах праціўніка разам з авіяцыяй, якая іх наводзіць і іх падтрымлівае на глыбіні ад 2 да 10 км ад рубяжу разгортваньня перадавых часьцей; такіх задач больш у пэрыод завязкі бою, чым у пэрыод рашучы. Гэтыя задачы „дальняга дзейства“, г. зн. груп ДД.


II. Дзействы па пяхоце, якая разгортваецца, другіх эшалёнах і па артылерыі, што разгортваецца або ўжо вядзе агонь.

Глыбіня дзейства 1—3 км, г. зн. у адрыве ад пяхоты, бяз цеснага з ёй узаемадзейства, але работа на непасрэдных патрэбах пяхоты. Ня глядзячы на тое, што танкі дзействуюць па артылерыі, якая стараецца ў сустрэчным баі разгарнуцца (заняць агнявыя пазыцыі) як мага бліжэй да сваёй пяхоты, па глыбіні дзействаў і па форме ўзаемадзейства з артылерыяй падтрымкі пяхоты (ПП), мы называем такую групу танкаў групай ДПП.

Некаторая розьніца з задачкамі ДПП у наступленьні на праціўніка, які абарняецца, як відаць, ёсьць.

III. Дзействы па пяхоце, якая разгарнулася і наступае, з агнявымі сродкамі (станкавымі кулямётамі). Гэта задача тлумачэньня не патрабуе і цалкам супадае са зьместам задач танкаў ДПП у наступленьні на праціўніка, які спыніўся.


Другі вывод. Большая мэтазгоднасьць свабоднага манэўру танкаў; паколькі дзействы па калёнах патрабуюць удзелу авіяцыі (без яе танкі могуць блукаць дарэмна) і адрываюць надоўга танкі ад пяхоты і асабліва ад артылерыі, то найбольш выгодным спосабам выкарыстаньня танкаў зьяўляецца ДПП. Чаканьні танкістаў на ўдар па калёне рэдка будуць апраўдвацца, бо вопыт паказвае, што пяхота, нармальна абучаная прыёмам барацьбы з танкамі, на працягу двух—трох мінут (батальён) падзяляецца і прыймае процітанкавы баявы парадок. Таму лепш не заважаць крайнасьцямі, а рашаць задачы, найбольш эфэктыўныя і для танкаў, і для пяхоты, і патрабуючыя для сябе



Чарцеж 28.

толькі такога даволі гібкага, рухомага, якім зручна кіраваць, танкавага падраздзялення, як рота.

У сустрэчным баі стралковага злучэння могуць прыняць удзел нябыстраходныя і быстраходныя танкі. Уключаючы ў шпаркасы разгортвання час на выведку і пастаўку задач, мы атрымаем: для першага тыпу (1) 5—6 км/гадзін, для другога (2) 10—12 км/гадзін.



Чарцёж 29.

Гэта вызначае месца на маршы:

а) для дзейства па калёнах (ДД) I тып—за галаўной паходнай заставай; II тып—за авангардам палка;

б) для дзейства па разгорнутай пяхоце і артылерыі (ДПП) I тып—за авангардам; II тып—за галоўнымі сіламі палка;

в) для дзейства па наступаючай пяхоце (НПП)—за тым эшалёнам, з якім яны (танкі) будуць дзействаваць.

Прыклад (схема 1). Кампалка (начальнік калёны) прымае рашэнне атакаваць танкамі калёну галоўных сіл палка праціўніка. Гэта трэба зрабіць на працягу $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ гадзіны, бо пасля гэтага тэрміну калёна разыйдзеца. Танкі быстраходныя. На працягу паўгадзіны яны зрабляць 5—6 км, а ў $\frac{3}{4}$ 8—9 км. Значыць, яны павінны быць у такім месцы калёны палка, каб праз $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ гадзіны маглі аказацца „на калёне“ праціўніка, зрабіўшы 5—6 км або 8—9 км. Бяручы апошніяцыфры ($\frac{3}{4}$ гадзіны) на шкале з боку схэмы, мы знойдзем, што месца танкаў за авангардам палка.

Як відаць, у асноўным адыгрывае ролю агульная ідэя выкарыстання танкаў: або іх выкарыстаць у цесным узаемадзеянні з пяхотай, або ў свабодным манёўры ў сувязі з дзеяннямі перадавых часцей (авангардамі) або з галоўнымі сіламі калёны (палка).

Разам з папярэднімі меркаваннямі і з далейшымі зьмешчанымі ў вывадах з ацэнкі мясцовасці (глядзі далей тактычны прыклад) усё гэта падкрэслівае непатрэбнасць шаблоў у ваджэўні танкаў у агульнавайсковых калёнах.

Усё-ж можна даць парад на сярэдні выпадак: увесці танкі за авангардам палкавой калёны; рух танкаў за галоўнай паходнай заставай дэмаскуе іх і не дае разгортвання іх глыбіні, хоць у некаторых выпадках можна пусіць танкі на ўзроўні галоўных паходных застаў.

Што датычыцца разьмеркавання танкаў, то для дасягнення магутнасьці ўдару пажадана ўвесць танкавы батальён мець у руках камандзіра дывізіі.

Тактычны прыклад на выкарыстаньне танкаў у сустрэчным баі

Агульная абстаноўка. І с. д. з даданым батальёнам малых быстраходных танкаў робіць марш з задачай выйсці ў раён А—Б—В, які знаходзіцца на поўнач ад лесу „Вялікі“. Вывады з выведкі аб праціўніку: імавернасьць сустрэчы з пяхотай праціўніка у раёне в. Наша, лес „Вялікі“, в. Ніжняя, гай „Балотны“. Камандзір дывізіі рашыў весці дывізію дзьвюма калёнамі па дарогах, узаных на схэме. У адносінах выкарыстання танкаў ён прышоў да наступных вывадаў ацэнкі мясцовасці (чарцёж 29).

1. Калі праціўнік зойме рубаж II, зьбіўшы або не дапусьціўшы на яго нашы перадавыя часткі, то ён паставіць гэтым абедзвюма калёна ў цяжкія ўмовы разгортвання, бо танкамі можна дзействаваць толькі праз вузкае горла паміж двума балотамі, для танкаў непраходнымі (чарцёж 29).

Вывад: Трэба, што-б там ні стала, забясьпечыць для разгортвання галоўных сіл калёны рубаж II, для чаго неабходна ў выпадку сутычкі перадавых часцей з моцным праціўнікам на рубяжы II падтрымаць іх танкамі. Таму адну роту танкаў трэба

дадаць аднаму з палкоў I эшалёну, з тым, каб яна, рухаючыся за авангардам палка, здолела-б хутка яго падтрымаць. Паколькі дзействы танкаў у паласе левай калёны з-за непраходнасьці ракі вельмі цяжкія, то дадаць адну роту галаўному палку правай калёны.

2. Левая частка II і III рубяжу звужае дзействы танкаў, наадварот, правая частка II і III рубяжу дае выгоды флянговага ўдару танкаў: з раёну „Усходні“ на в. Верхняя або на лес Дальні.

3. Рубеж IV дае магчымасьць дзействаваць танкам усюды, але манэўр танкаў на левым флянгу звужаны падыходам да яго цераз адзіную пераправу на рэчцы.

4. Толькі з рубяжу V выгоды выкарыстаньня танкаў з правага флянгу пераходзяць на левы.

Рашэньне камдыва ў адносінах танкавага батальёна.

Танкавы батальён весьці ў правай калёне: адну роту дадаць галаўному палку (I с. п.), батальён бяз роты пакінуць у сваім распараджэньні і весьці за галаўнымі сіламі I с. п.

Рашэньне камандзіра танкавага батальёна.

1. У перадавую выведку выслаць тры дэзоты: правы без дарог уздоўж размежавальнай лініі ад узводу кіраўніцтва батальёну. Сярэдні па правай дарозе ад 1-й роты, даданы I с. п., і левы—па левай дарозе—ад узводу кіраўніцтва батальёна.

2. У распараджэньне камандзіра с. п. вылучыць 1-ю роту, якой мець з сабой сваю галаўную базу.

3. Батальён бяз 1-й роты ідзе за калёнай галаўных сіл I с. п.; начальнік калёны—памочнік па тэхнічнай частцы.

4. Галаўная база батальёна з рэзэрвной ротай ідуць у галаве абозу II разраду калёны (за 3 с. п.).

5. Штаб батальёна з камратамі і іх аддзяленьнямі кіраўніцтва ідуць у галаве калёны батальёна.

6. Камбат танкаў з камандзірам дывізіі ў галаве калёны галаўных сіл I с. п.

У галаве калёны галаўных сіл батальёна ідзе і рэшта ўзводу кіраўніцтва батальёна.

Рашэньне кампалка

Камандзір I с. п., ацаніўшы абстаноўку ў адносінах выкарыстаньня танкаў, прышоў да тых-жа вывадаў аб значэньні рубяжоў, да якіх прышоў і камдыў, таму ён аддаў наступнае распараджэньне камандзіру I танкавай роты:

„Пры разгортваньні палка на I і II рубяжах танкі выкарыстаць з ударнай групай палка на левым флянгу; на III і IV—на правым флянгу. Мець на ўвае дзействы танкавай роты па падтрымцы авангарду палка.

Роце ісьці паміж авангардам і калёнай галаўных сіл палка. Вам ісьці са мной—паміж галаўной заставай і авангардам“.

Распараджэньне камандзіра танкавай роты.

Камандзіру аддзяленьня кіраўніцтва роты:

„Вы з двума выведчыкамі складаеце выведчы дзор. Їсьці за галаўной паходнай заставай. Задачы: 1) выведка праціўніка—выяўленьне процітанкавай артылерыі і бронясіл; 2) выведка мясцовасьці: умовы праходнасьці ў разгорнутым або іншым парадку горла паміж балотамі (гай Балотны) і на захад ад вёскі Наша; праходнасьць гаю ўсходні і Малы і лесу Вялікі. Данясенні прыслаць у галаву калёны авангарду. Са мной два выведчыкі.

Камандзірам І і ІІ узвода: „Вы едзеце ў аўтамабілі са мной“.

Камандзіру ІІІ узвода: „Вы—начальнік калёны роты. Вёсьці перакатамі, на сярэдніх скорасьцях, паміж авангардам палка і галоўнымі сіламі з разьлікам 20—25 мінутных прыпынкаў. Найменшая дыстанцыя да галавы калёны галоўных сіл 250 м. Дадаю аднаго выведчыка для сувязі“.

Старшаму аўтатэхніку роты: „Вы з трактарам і аўтамашынай замыкаеце калёну роты. Галаўная база батальёна з рэзэрвай ротай ідуць у абозе ІІ разраду калёны (за 3 с. п.).

Я іду з кампалка І за галаўной паходнай заставай“.

Дзействы танкавай роты з авангардам палка

У 9⁰⁰ праціўнік сілаю каля роты з кулямётамі разгарнуўся на рубяжы Малы, 120, Ігруша і павёў энэргічнае наступленьне пры дапамозе дзвюх батарэй на галаўную паходную заставу І с. п., якая разгарнулася (1-я рота, узвод кулямётаў, 1-я гармата БА, схема 3). На вышыню з дрэвам кампалка І быў скінуты вымпел, які ўстанаўліваў у 9⁴⁵—рух батальёна пяхоты ад разгалінаваньня дарог на поўнач ад 120, да вышыні 120.

Камандзір палка аддае наступныя загаданьні

Начальніку авангарда: „Зьбіць праціўніка з рубяжа Малы, Ігруша і ўтрымліваць яго да падыходу галоўных сіл палка. Вас падтрымлівае ІІ/І а. п. і рота танкаў“.

Камандзіру роты танкаў: „Задача — садзейнічаць авангарду ва ўладаньні рубяжом Малы, 120, Ігруша. Выходную пазыцыю ў паўднёва-заходняй частцы „ўсходні“ заняць безадкладна. Пачатак атакі праз 15 мінут (9¹⁰) па сыгналу—чырвоныя ракеты. Кірунак атакі,—112, 120, Ігруша“. Прыватныя задачы: Зьнішчыць станкавыя кулямёты на 120 і пяхоту, што разьортваецца за 120. Зборны пункт на поўдзень заходні ад „Малы“. (Чарцёж 30).

Камандзіру ІІ/І а. п.: „Падтрымаць атаку танкаў—агонь па 120 і „Малы“. У час атакі танкаў на 120 агонь па 122 і „Ігруша“.

Начальник авангарда загадаў:

1. Задача авангарда: пры падтрымцы артдыва і роты танкаў, атакуючай 120, зьбіць праціўніка сілаю да батальёна з рубяжа „Малы“, 120, „Ігруша“ і ўтрымліваць яго да падыходу галоўных сіл.

2. Камандзіру ПА: падавіць наступаючую пяхоту і кулямёты праціўніка на заходніх спадах 120; забяспечыць левы флянг агнём да Ігруша.

3. Камкульроты: агонь па наступаючай з 120 пяхоте праціўніка.

4. 1-й роце (галаўная застава), наступаючы ў кірунку 112—120, аўладаць паўночна-ўсходнімі спадамі вышыні 120.

5. 2-й роце, наступаючы ў кірунку вышыні з дрэвам, заходнія спады 120, аўладаць паўночна-заходнімі спадамі вышыні 120.

6. 3-й роце наступаць за 2-й ротай з задачай з-за левага флянгу 2-й роты аўладаць Ігруша.

7. Пачатак атакі ў 9²⁵. Сылгал—чырвоныя ракеты.

8. Я—на вышыні з дрэвам. Намеснікі (2) калёны 3.

Камандзір танкавай роты пасля атрымання задачы (9⁰⁵) загадаў выведчыку, прыбыўшаму з выведчага дазору:

„Накіравацца да начальніка калёны роты. Перадаць загаданьне весьці роту ў паўднёва-заходнюю частку гаю „Ўсходні“, дзе буду знаходзіцца я“.

Камандзірам I і II узводаў: „Едзем на выходную пазыцыю“.

На выходнай пазыцыі (паўднёва-заходняя частка „Ўсходняга“): ён знайшоў камандзіра аддзяленьня кіраўніцтва, які далажыў яму: „На краю“ Малы „2 ручныя кулямёты, на 120—2 станкавыя кулямёты. Дробныя групы па 3—4 чалавекі наступаюць перабежкамі ўдоўж дарогі; стрэлы батарэі за 120 па нашаму краю. Наша пяхота залягла ўперадзе нас“.

К 9¹⁵ прыбыў камандзір III узвода з танкавай ротай, пасля чаго камроты паставіў задачу:

„Рота падтрымлівае авангард, маючы задачай атаку ў кірунку 112, 120, дзе зьнішчыць кулямёты і пяхоту, якая разгортваецца“.

Выходныя пазыцыі тут: баявы курс роты 112, млын Ігруша. Пасля выхаду да млыну паварот направа (поўнач ўсходняя) для зьнішчэньня пяхоты за вышыняй 120. Баявы парадак: накіравальны I узвод, II узвод лявей на інтэрвале 200 м., III узвод за I узводам на дыстанцыі ў 200—300 м. Пасля падаўленьня праціўніка на Ігрушы зварот па паўднёвых спадах 120 на зборны пункт на поўдзень заходні ад Малы. Мой намеснік—камзвода 3“.

Старшаму аўтатэхніку роты: „Пасля аўладаньня пяхотай „Малы“ 120—перайсьці з базай роты на зборны пункт роты на поўдзень заходні ад гаю „Малы““.

У 9⁴⁵ пяхота вышла на рубяж Малы, Ігруша, але сустрэла агнявое супраціўленьне праціўніка з 122, „Сярэдняя“ 110.


Командзір дывізіі атрымаў звесткі ад авіявыведкі аб скаПЛенні пяхоты каля двух батальёнаў у раёне на поўнач ад в. Верхня. Ён загадаў (чарцёж 31).

1. 1 с. п. аўладаць раёнам вёскі Верхня, 130, „Сярэдняя“.


2. 2 с. п.—лес „Дальні“, вышыня на поўнач заходнюю ад яго.

3. 3 с. п.—наступаць за сутыкам 1 і 2 с. п. у кірунку: Ігруша, лес Дальні.

4. Танкбату (бяз 1 роты) атакаваць рэзэрвы і артылерыю праціўніка ў раёне вёскі Верхня, 130, сярэдняя. Кірунак атакі Ігруша, 130, зборны пункт—в. Верхня.



Чарцёж 30



Чарцёж 31

5. На чарту: падтрымаць атаку танкбата агнявой загародай па паўднёваму краю вялікага лесу і паўднёва-усходняму краю лесу Дальні.

6. Пачатак атакі: пяхоты—10¹⁰; танкаў, 10⁰⁰. Сыгналы: для пяхотнай атакі—сінія, для танкавай атакі—чырвоныя ракеты.

Кампалка і загадаў: „1. Полк мае задачу: выйсьці на рубеж 130, 128—

2. Правей на 132 наносіць удар 4 с. п., лявей на лес Дальні—2 с. п.

3. II батальёну пры падтрымцы роты танкаў і II/І а. п. разгарнуцца на „Малы“—усходнія спады 120 і атакаваць у кірунку 122, Верхня, 130 з задачай: бліжэйшай—аўладаць 122 і далейшай—130.

4. I батальёну пры падтрымцы ПА і I/а. п. наступаць з фронту 112, Ігруша, аўладаць Сярэдняя, у далейшым 128.

5. III батальёну наступаць за II батальёнам з задачай аўладаць заходнімі спадзі 130“.

Камбат II на вышынi 120 у 9⁵⁰ паставiў задачу камроты танкаў (схэма 4):

„Ваша рота складае НПП батальёна. Задача: садзейнічаць батальёну ва аўладаньнi 122 і 130. Падтрымліваць кожную роту адным узводам. (Задачы рот глядзі ніжэй у загадзе камандзіра танкавай роты). Выходная пазыцыя—гай Малы, 120. Кірунак атакі—Малы, 122, 130. Пачатак атакі па сыгналу—дымавыя ракеты. Зборны пункт—Верхняя.

Камбат таўнкаў загадаў:

Камузводу кіраўнiцтва: „З лагчыны на поўдзень усходнi ад „Доўгая“ безадкладна прывесці танкі за вышыню Ігруша“.

Камандзірам 2-й і 3-й рот: „Батальён атакуе ў адным эшалёне. Грэбень вышынi Ігруша прайсці ў разгорнутым страі. Баявы курс 2-й роты—Ігруша—Верхняя 130; 3-й роты: Ігруша—Сярэдняя. Прамежны зборны пункт—в. Верхняя для абедзвюх рот. Пачатак атакі—тры чырвоныя ракеты з вышынi Ігруша. Я—з 2-й ротай“.

Памочніку па тэхчастцы: „Рэзэрвную роту і трактары перавесці к 10³⁰ на поўдзень ад Ігруша“.

Камандзір роты танкаў, вярнуўшыся на зборны пункт, загадаў.

„1. Рота складае НПП II батальёна I с. п. Задача: садзейнічаць II батальёну ў наступленнi на 122, Верхняя зьнішчэньнем кулямётаў паслядоўна на 122 і Верхняя.

2. Уперадзе дзействуе група ДПП дывізіі (2 роты нашага батальёна), зьнішчаюцца рэзэрвы і агнявыя сродкі ў раёне Верхняя, 130 і Сярэдняя.

3. Баявы курс роты: 120, 122, Верхняя, 130. Задачы ўзводаў: I узвод падтрымлівае 4-ю роту; баявы курс—паўночна-усходнi вугал, гай Малы, усходнiя спады 122, усходнiя ўскраіна Верхняя, 130. II узвод падтрымлівае 5-ю роту, баявы курс: 120, заходнiя спады 122, заходнiя ўскраіна в. Верхняя, паўднёва-заходнiя спады 130; III узвод падтрымлівае 6-ю роту і наступае па баявому курсу I узвода.

4. Выходныя пазыцыі зняць безадкладна: I і III узводы эшалёнамі ў гай Малым, II узвод—за млынам.

5. Пачатак атакі ў 10¹⁰ па сыгналу чырвоныя ракеты з вышынi 120.

6. Зборны пункт роты—пасля аўладаньня пяхотай 130, Сярэдняя 126,—вёска Верхняя.

7. Вось боязбесплячэньня і сувязі—Малы, 122, Верхняя.

8. Я іду з I і III узводамі“.

Вывад

Танкі становяць сродак падаўленьня ў руках начальніка калёны (камандзіра палка). Выпускаць гэты сродак з сваіх рук (дадаваць) нямэтазгодна.

Выгадней ставіць танкам ад этапу да этапу задачы, назначаючы ім зборныя пункты, на якіх яны атрымліваюць далейшыя задачы.

Распыляць танкі ня трэба так сама як і захапляцца эшалёнаваннем.

Пры завязцы бою ня трэба танкі звязваць пяхотай (дзеістым танкавай роты з авангардам), наадварот, пры разгортванні галоўных сіл палка танкавай роце мэтазгодна паставіць задачу НПП, але не дадаючы, а падтрымліваючы батальёны і роты.

Дзействы танкавай роты пры разгортванні павінны быць шпаркімі. Ня трэба захапляцца дэталізацыяй баявых курсаў. У першым прыкладзе быў толькі адзін баявы курс,—ротны, усе астатнія вызначыліся баявым парадкам.

Батальён галоўных сіл палка з даданым узводам лёгкіх танкаў у сустрэчным баі¹⁾.

А б с т а н о ў к а

79 с. п. складае левую калёну 27 с. д. і мае задачай 21.7. выйсьці ў раён ак. Бялаблоская—вв. Панятовічы—Парчэўцы. Палку даданы III а. д. 27 а п. і ўзвод сапёраў. Раніцой гэтага дня наша коньніца адкінула разьезды праціўніка на 10 км. на ааход ад названага раёну.

Надвор'е пахмурае. Раніцой ішоў вялікі дождж, які зрабіў калёсны рух па прасёлачных дарогах цяжкім, панізіўшы скорасьць маршу да 2¹/₂ км. у гадзіну.

К 14 гадзінах у рэзультате ўсіх папярэдніх падзей склалася наступная абстаноўка (чарцёж 32).

Праціўнік разгарнуўся на фронце: гай, на захад ад ур. Бурба—вышыня на захад ад вёскі Грабяні—вышыня і гай на ўсход ад ак. Шымакі—вёска Чарноўшчына—вышыня 93,2. З гэтага рубяжу да 14 гадзін былі зьбіты наша галаўная і бакавыя паходныя заставы калёны. І апрача гэтага праціўнік спыніў наступленьне нашага галаўнога атраду калёны (I батальён), які разгарнуўся на лініі вёска Грабяні,—сял. дв. сваім агнём кулямётаў з вышыні з лісьяным дрэвам і адзнакай 102,5, што на ўсход і поўдзень усходні ад ак. Толчы, з Круглага гаю і вышынь на поўдзень ад яго, і двух батарэй, які стралялі з-за ак. Тоўчы і ак. Шымакі.

Захоплены коньніцай каля вёскі Чарноўшчына ў палонны ўнтар-афіцэр паказаў, што іх 17 Пазнанскі полк быў перакінуты сёння раніцой на грузавіках па шашы з г. Саколка. Яго рота была галоўнай і прайшла ў 12 гадзін вёску Чапалі.

Палажэньне 27 с. д. Дывізіі даданы батальён лёгкіх танкаў, якія камандзір дывізіі трымаў у кулаку як свой рэзэрв;

¹⁾ Вучэбны плян ускраін г. Гродна, выданьне Дзяржвыдат., арк. 7, 8.

для гэтага ў яго былі дастаковыя падставы: адсутнасць суседзяў і дакладных звестак аб праціўніку ўказвалі на неабходнасць мець манэўраны рэзэрв, для чаго быстраходныя танкі (скорасць да 35 км.) зусім адпавядалі. Аднак галаўныя атрады палкоў засталіся без падтрымкі танкаў у момант, калі яна была асабліва патрэбна па ўмовах мясцовасці і з прычыны спазнення артылерыі. Праціўнік здолеў адкінуць нашы заставы з выгоднага для нас рубяжу і прымусіў прыняць бой з разгортваннем галаўных атрадаў дывізіі на нявыгоднай для іх мясцовасці. У прадбачанні барацьбы за гэты важны рубж, заняты ўжо праціўнікам, трэба было-б перадаць танкавыя роты палкам для высоўвання ўперад да галаўных атрадаў зараз жа пасля атрымання звестак ад кавалерыйскай выведкі дывізіі аб руху праціўніка насустрач. Уступленне ў бой танкаў разам з галаўнымі атрадамі бязумоўна прывяло-б да больш паспяховых дзействаў ахоўваючых часцей.

Загаданьне камандзіра дывізіі і рашэнне камандзіра 79 с. п.

Конны пасыльны знайшоў камандзіра 79 с. п. з камандзірамі I і II батальёнаў на вышыні 99,0 і аддаў пісьмовае загаданьне камандзіра дывізіі: „Перад фронтам дывізіі дзействуюць часці двух палкоў праціўніка. Я рашыў: ударам двума палкамі цераз вышыню 108,0 (1 км. на поўдзень ад вёскі Новадзелі) і адным—вашым—на вёску Чапялі адкінуць праціўніка на поўдзень заходні ў балота і да надыходу цемнаты выйсці перадавымі часцямі за шашу Саколк—Гродна (На захад ад чыгункі). Загадваю бездакладна перайсці ў рашучае наступленне. У вёсцы Дубовая к 14¹⁵— у наша распараджэнне прыбывае рота танкаў“.

Камандзір палка рашыў: II батальёнам са ўзводам танкаў пры падтрымцы III а. д. нанесці ўдар на ак. Тоўчы. Парчэўцы, I батальён пры падтрымцы ўзвода танкаў і палкавога артылерыйскага дывізіёну—дапаможны ўдар на ак. Шымакі і III батальёнам (без адной рота—рэзэрв палка) з адной палкавой пушкай абхапіць правы флянг праціўніка цераз вышыню 93,2 і заняць ак. Бяльвіны, Г. дв., Талочка з мэтай адрэзаць шляхі адступлення праціўніка цераз р. Прорва. У рэзэрве—рота III батальёна і ўзвод танкаў.

Разбор. К 14 гадзінам на фронце 79 с. п. аказаліся разгорнутымі ў баявы парадак ня менш двух рот праціўніка, падтрыманых дзвюма батарэямі. Рашэнне камандзіра палка засноўвалася на думцы: ня даць праціўніку разгарнуць свае галоўныя сілы, шпарка нанесці ўдар правым флангам у цесным узаемадзеянне з суседняй калёнай. Для гэтага ён згрупоўвае на правым флангу II батальён з рэшткамі I батальёна, 4 батарэі III а. д. і ўзвод танкаў, г. зн. палову сваіх сіл і тэхнічных сродкаў. Гэта было найбольш простым і хутка выпадным

рашэньнем, якое зусім адказвала і ідэі рашэньня камандзіра дывізіі. Танкавае рашэньне камандзірам палка было прынята самастойна без танкавага камандзіра, што для данай абстаноўкі зьяўлялася зусім натуральным.

Рашэньне камандзіра II батальёна.

1. Галоўны ўдар: цераз вышыню 102,5 (на поўнач ад ак. Толчы на в. Пагачэўцы.

2. 4-й роце за батальённой пушкай, наступаючы ад Грабяні, аўладаць вышыняй з асобным дрэвам, што ў 1 км. на захад ад Грабяні, і ў далейшым наступаць на ак. Толчы. 5-й роце—ад вышыні 99,0 аўладаць вышыняй, што ў 3-4 км. на захад ад Грабяні, у далейшым наступаць на вышыню 102,5. 6 роце з рэшткаю 3-й роты I батальёна, наступаючы ў 2-гім эшалёне за 5 ротай аўладаць 100,2 у далейшым вышыняй 95,3.

3. Танкі дапамагаюць: 1) 4 роце аўладаць вышыняй з дрэвам; 2) 5 роце аўладаць вышыняй 102,5; 6-й роце аўладаць вышыняй 100,2. Пункт аднаўленьня сувязі танкаў з камандзірам батальёна на вышыні 102,5.

4. Кулямётную роту аб'яднаць у руках яе камандзіра; яе задачы—садзейнічаньне наступленьню стралковых рот згрупаваным агнём па спадах вышынь на захад ад вёскі Грабяні і вышыні на поўдзень усходні ад здзнакі 102,5; забясьпечаньне агнём левага флянгу баявога парадку батальёна.

5. Задачы III а. д.: 1) падтрымаць наступленьне батальёна і танкаў агнём па кулямётах на вышыні з дрэвам, па назіральных пунктах праціўніка на вышыні 102,5, па рэзэрвах яго ў ак. Толчы вышыняй 100,2 і лагчыне з гаямі на поўдзень ад яе; 2) адну гармату высунуць у вёску Грабяні для падтрымкі атакі танкаў; 3) забясьпечваць агнём правы флянг батальёна.

Разбор. Ня глядзячы на сьцісласьць задач танкам яны адрозьніваюцца дастатковым яснасьцю ідэй і пляну. Прадугледжана аднаўленьне сувязі з камандзірам батальёна пасья рашэньня першай задачы, калі, глядзячы па абстаноўцы, камандзір батальёна паставіць яе больш правільна, бо грэбень вышыні 102,5 засланяў глыбіню разьмяшчэньня праціўніка і не даваў магчымасьці паставіць дакладна далейшыя задачы па мясцовасьці. Зварачвае на сябе ўвагу выкарыстаньне кулямётнай роты: згрупаваньне яе агню амаль выключна для падтрыманьня 5 роты: і забясьпечаньня яе левага флянгу, які падпадаў пад небясьпеку агню і ўдару з боку Круглага гаю і вышынь на ўсход ад яго, дзе праціўнік праявіў найбольшую актыўнасьць.

Такім чынам, у першы пэрыод 4 рота падтрымліваецца танкамі, а 5-я—кулямётнай ротай, у другі пэрыод—атака вышыні 102,5 5-я і 6-я роты падтрымліваюцца і танкамі і кулямётнай ротай, і артылерыяй. Такое рашэньне зусім адпавядала абстаноўцы, паказваючы правільнае ўзаемадзеяства агнявых сродкаў і танкаў і згрупаваньне сіл на адным кірунку.

У 13⁴⁰ у Клінчаны камандзір роты танкаў атрымаў загаданьне ад камандзіра танкавага батальёна безадкладна накіравацца ў с. Дубовая ў распараджэньне камандзіра 79 палка і ўказаньне аб месцы зборнага пункта танкавай роты пасля бою ў вёсцы Новадзелі. З-за немагчымасьці хуткага перасоўваньня на матацыкле (гразная дарога) распараджэньнем начальніка штаба дывізіі камандзірам роты і ўзводам былі дадзены верхавыя коні в ардынарцамі з кав. эскадрона.

Атрымаўшы загаданьне, камандзір роты паслаў з матацыклістам (па гасьцінцы) загаданьне ў вёску Лужкі да начальніка калёны танкавай роты аб безадкладным руху на паўднёвую ўскраіну вёскі Дубовая, дзе танкі павінны быць у баявой гатоўнасьці.

Камандзір танкавай роты разам з камандзірамі ўзводаў прыбыў да вышыні 99,0, дзе атрымаў асабісты загад камандзіра палка аб разьмеркаваньні танкаў з ўказаньнем заставацца пры ім, назіраючы за дзействамі танкавых узводаў.

Камандзір танкавай роты разьмеркаваў узводы, камандзіры апошніх зьявіліся да камандзіраў батальёнаў. Камандзір I узвода зьявіўся і атрымаў загаданьне (глядзі рашэньне камандзіра II батальёна) ад камандзіра батальёна, каля вышыні 99,0 у 14¹⁵. Камандзір батальёна пры гэтым дадаў, што роты зоймуць выходнае палажэньне для наступленьня на грэбені вышыні 99,0 і прыойдуць у наступленьне прыкладна не пазьней, як праз паўгадзіны.

Такім чынам камандзір узвода на працягу паўгадзіны павінен быў: 1) правесці выведку праціўніка, аб'ектаў атакі, шляхоў руху да іх; 2) намеціць спосабы атакі; 3) намеціць выходныя пазыцыі для танкаў і 4) указаць на мясцовасьці, камандзірам танкаў задачы ўзвода (аб'екты).

Калі прыняць, што для высоўваньня да выходных пазыцый ад вёскі Дубовая каля 2 км., танкам трэба 10 мінут, ды на зварот камандзіра ўзвода галёпам да танкаў у вёску Дубовая—5 мінут, то ў яго застанецца на ўсю сваю падрыхтоўчую работу ня больш 15 мінут.

Хутка прыкінуўшы гэта ў галаве і ўспомніўшы, што яму трэба яшчэ звязацца з камандзірам 4-й роты, якога ён падтрымлівае ў першую чаргу, камандзір узвода прыступіў да выведкі.

З вышыні 99,0 ён ацаніў мясцовасьць і прышоў да заключэньня: 1) выходная пазыцыя для танкаў знаходзіцца на ўсходнім краю паўднёвага вугла ур. Бурба; шлях да яе ідзе ад вёскі Дубовая па лагчыне да ўсходніх спадаў вышыні з крыжам і ўкрыты ад назёмнага назіраньня; 3) з выходнай пазыцыі трэба рухацца пад прыкрыцьцём з фронту вёскай Грабяні і адтуль выходзіць у кірунку на вышыню з лісьцяным дрэвам; 4) мясцовасьць на захад ад вёскі Грабяні адкрытая і са спадзі-

этымі схіламі, хоць паласа няскошанага хлеба, што цягнецца ад вышыні 102,5 на ўсход, можа захоўваць пяхоту праціўніка і кулямёты; 5) на спадах вышынь з лісьцяным дрэвам і на поўдзень ад іх ён заўважыў два кулямёты праціўніка; 6) грэбэнь з вышыні 102,5 закрывае тыл праціўніка; 7) вышыня з асобным дрэвам флянкіруецца праціўнікам з поўначы і поўдню; 8) стрэлы батарэй з боку вышыні 102,5 прывялі яго да вываду аб магчымасці сустрэчы з гэтава батарэяй у скорасці пасля аўладання вышыняй 102,5.

У канчатковым вывадзе ён рашыў атакаваць вышыню з лісьцяным дрэвам так, каб унікнуць найбольш моцнага агню праціўніка злева.

На вышыні з крыжам ён сустрэў камандзіра 4 роты. Яны абмяняліся наступнымі заўвагамі. Камандзір узвода прасіў забяспечыць танкі агнём палявой або батальёнай пушкі з поўначы, а пры атацы танкамі вышыні 102,5 і з боку ак. Толчы. Камандзір роты сказаў, што камандзір батальёна загадаў пачынаць атаку бяз танкаў, потым дадаў, што камандзіры ўзводаў і частка малодшых камандзіраў недастаткова знаёмы з работай з танкамі, асабліва з прынятай сыгналацыяй; таму неабходна старання аднавіць у выпадку патрэбы сувязь асабіста з ім і часцей аглядацца на пяхоту.

У 14⁰⁵ камандзір узвода быў у вёсцы Дубовая, якую толькі што бамбардыравалі тры самалёты праціўніка. Камандзір узвода расказаў у двух словах задачу ўзвода і, перасеўшы ў свой танк, павёў узвод да выхаднай пазыцыі, абыходзячы батарэй, якія стаялі на спадах лагчыны і вялі агонь. На краю лесу камандзір узвода паказаў першы і другі аб'екты атакі; пяхота батальёна ўжо разгарнулася і перайшла ў наступленне на адскі Грабяні, дзе ледзь трымаліся слабыя часткі 1 батальёна (галаўнога батальёна) пад моцным агнём дзвюх батарэй праціўніка.

Разбор. Зварачвае на сябе ўвагу чоткасыць работы камандзіра ўзвода танкаў. У сустрэчным баі ад камандзіраў танкавых частак патрабуецца вялікая знаходлівасць і шпаркасць дзействаў як і ад усіх іншых начальнікаў. Нельга прайсці міма і прадуллежанасці начальніка штаба дывізіі, вельмі паскорымага перасоўвання камандзіра ўзвода, даўшы ў яго распараджэнне верхавога каня з конным ардынарцам. Ва ўсіх выпадках пры дрэннай дарозе і перасечанай мясцовасці гэта трэба ракамендаваць.

Рашэнне камандзіра 4 роты.

Камандзір 4 роты рашыў наступнае: наступаць двума ўзводамі пераады вышыню з дрэвам на паўночны канец ак. Толчы і адным узводам цераз вышыню на поўдзень ад дрэва на паўночны канец ак. Толчы. Батальёнай пушцы забяспечыць атаку танкаў злева з боку спадаў вышыні 102,5, палявой пушцы

забяспечыць атаку танкаў справа з боку вышыні на поўнач ад дрэва. Узвод станкавых кулямётаў павінен падрыхтаваць спачатку наступленне правага ўзвода; потым левага, а пасля заняцця вышыні з дрэвам зараз-жа высунуцца на грэбень для падтрымкі далейшага наступлення на ак. Толчы. Апошняя задача ставілася і для батальённай пушкі. Лёгкая пушка мяняе пазыцыі па асобнаму ўказанню камандзіра роты.

Атака пачынаецца самастойна бяз танкаў па сыгналу 3 чырвоныя ракеты—агонь батарэі па вышыні з дрэвам. Танкі пераганяюць пяхоту.

Разбор. Камандзір роты гаварыў камандзіру танкаў, што пяхотныя камандзіры недастаткова знаёмы з работай танкаў. Сам-жа ён ніякіх указанняў сваім узводам ня даў, абмежаваўшыся толькі пастаноўкай задач у самых агульных рысах, што было-б правільна пры добра падрыхтаваным камандным саставе роты. Вельмі патрэбна было-б даць указанні, якія датычацца ўзаемадзеяння пяхоты і танкаў, напрыклад:

„—Памятай, што праціўнік можа схвацца ад танкаў і пасля прааджэння іх сустрэне цябе агнём і штыхам; будзь гатоў да гэтага, не забывай пра свае ручныя кулямёты і ручныя гранаты.

—Старайся як мага хутчэй дасягнуць пункту атакі, ачышчаю нага танкамі, каб праціўнік не ажыў.

—Не цягніся да танка, манэўруй як табе зручней; у той-жа час ня ўпускай выпадку выкарыстаць поспех, дасягнуў танкамі. Памятай, што ў сустрэчным баі цябе звязвае з танкамі толькі агульная задача—аўладаць назначаным пунктам“.


Мы лічым зусім ня лішнімказаць, напамінь тыя статутныя палажэнні, у веданні якіх камандзір сумняваецца. Трэба толькі даць іх у ясных і кароткіх выразх, абмяжоўваючыся найбольш важнымі для данай абстаноўкі.

А т а к а

4-я рота, накіравшыся ў паўночна-заходняй частцы в. Грабяні і адкінуўшы кулямётным агнём спробы праціўніка перайсці ў наступленне, пайшла ў атаку і была зараз-жа абагната танкавым ўзводам, які накіраваўся на вышыню з дрэвам, дзе разгануў два аддзяленні праціўніка, кінуўшы свае кулямёты. Пераканаўшыся, што вышыня з дрэвам займаецца 4-й ротай (танкі тым часам адышлі за вышыню), а часці 5-ай роты вышлі на грэбень і спады на поўдзень ад яго, камандзір танкавага ўзвода атакуе вышыню 102,5 пад моцным але бязладным агнём лёгкай батарэі. Свая артылерыя вяла агонь дзвюма батарэямі па ўскраіне ак. Толчы і дзвюма—па паўночна ўсходнім краі гаю, што на поўдзень ад вышыні 102,5. Танкі хутка зьнішчылі адзін станкавы кулямёт. Сустрэнутыя прамымі стрэламі пушкі з вяршыні 100,2, танкі адышлі за паўночную яе частку.

5-ая рота, падтрыманая агнём двух батарэй і кулямётнай роты, хутка выбіла невялікую часьць праціўніка з гаю на захад ад Грабяні, але пры выхадзе з гаю трапіла пад кулямётны агонь ад вышыні 102,5 і вышын, што на поўдзень ад яе. Перадавыя аддзяленьні роты дасягнулі лагчыні, дзе былі сустрэнуты штыхавым ударам узвода праціўніка.

Камандзір узвода танкаў, убачыўшы контратаку праціўніка, хутка ідзе на дапамогу 5-й роте. Абышоўшы вышыню з поўначы, ён адкрывае кулямётны агонь і кідаецца на пяхоту праціўніка, якая бязладна адціскала часьці 5 роты. Пяхота праціўніка пачы-



Чарцёж 33.

нае ўцякаць і стараецца ўкрыцца ў гаі на поўдзень ад лагчыны, але часткова знішчаецца кулямётным агнём танкаў. Танкі зноў ідуць на вышыню 102,5. За імі наступае 5-ая рота.

Камандзір II батальёна, назіраючы са свайго пункту бой сваіх рот і спробы праціўніка прасунуцца на сутыку II і I батальёнаў, загадвае артылерыі адкрыць агонь па круглым гаі і па вышыні 100,2, а кулямётнай роте забяспечваць левы фланг 5-й роты і сутык яе з 4-й ротай, абстрэльваючы спады паміж ак. Толчы і вышыняй 102,5.

Разбор. Асаблівасці сустрэчнага наступлення такія: ні стрэлкі, ні агнявыя сродкі праціўніка не паспелі замацавацца. Пры найўнясці ня зжатых хлябоў адшукваньне іх танкамі вельмі аутрудняецца. Танкі лёгка прапускаюць кулямёты і жывую сілу, якая захоўваецца ў малейшых складках мясцовасці. Праўда, у сустрэчнай сутычцы адшукваньне кулямётаў палігчаецца тым, што большасць з іх не захоўваецца на адваротных спадах, які часта практыкуецца ў польскай абароне.

Епізод з контратакай узвода праціўніка гаворыць аб тым, што танкі адыгрываюць вялікую ролю ня толькі пры падаўленьні або зьнішчэньні агнявых сродкаў, але і для зьнішчэньня наступаючых або контратакуючых часьцей.

Абыход поля бою для выяўленьня захаванага праціўніка, бязупыннае агляданьне танкаў назад, на сваю пяхоту, супроць якой можа раптоўна зьявіцца праціўнік, які нарачна прпусьціў уперад танкі,—зьяўляюцца характэрнымі прыёмамі работы танкаў у баі такога кароткаснага віду. Гэты-ж эпізод паказвае, што падтрыманьне пяхоты танкамі не гарантуе яе ад розных няпрыемных нечаканасьцяў. Пяхотныя камандзіры павінны напружана сачыць за ходам бою, не забываючыся пра выведку боем, бесьперапынна падцягваючы ўперад свае агнявыя сродкі як для ўласнага прасоўваньня, так і для пасьпяховых дзействаў танкаў, памятаючы, што знаходжаньне ўперадзе танкаў не павінна даваць поваду да расстройства наступаючага баявога парадку пяхоты.

Працяг атакі.

Нягледзячы на згруппаваны агонь дзвюх батарэй па падазроным месцы, адкуль танкі былі абстрэлены пушкай праціўніка, яны, дасягнуўшы зноў вышыні 102,5, зноў трапляюць пад агонь гэтай пушкі і пад скрыжаваны агонь кулямётаў з заходняга боку лагчыны.

Левы танк, трапіўшы пад агонь, уваходзіць ад яго, крута павярнуўшы налева за перагіб спаду. Камандзір танка заўважае падзеленую калёну пяхоты каля роты, якая шпарка пераходзіць лагчыну на поўнач ад ак. Шымакі на ўсход. Ён дае сыгнал „пяхота“ і накіроўваецца на яе, адкрыўшы моцны кулямётны агонь. Пяхота, нясучы страты, разьбигаецца, стараючыся знайсці прытулак у ак. Шымакі. Танк, прасьледуючы, трапляе пад агонь батарэй, якая стаіць у лагчыне на захад ад ак. Шымакі; ён выходзіць з пад абстрэлу, прыкрываючыся будынкамі паселішча і поўным ходам ідзе назад па ўсходніх спадах лагчыны, расстрэльваючы па дарозе дробныя часьці праціўніка, што сустракаліся. Праз 10 мінут ён далучаецца да астатніх танкаў, якія ня бачылі яго сыгналу і заставаліся ў раёне вышыні 102,5.

4-я і 5-я роты займаюць ак. Толчы і вышыню 102,5; назіральныя пункты артылерыі перамяшчаюцца сьледам за пяхотай на гэты рубеж. Падганяючы коняў, пад агнём батарэй праціўніка асобная лёгкая гармата пераходзіць у раён ак. Толчы. Батарэй вядуць згруппаваны агонь па Круглым гаі і ак. Шымакі. Праціўнік, абхоплены з поўначы II батальёнам і агнём з боку ак. Бяльвіны (абыходзячы III батальён), пачаў адыходзіць на вёску Парчэўцы адкрыўшы артылерыйскі агонь па ак. Толчы. Танкавы ўзвод,

доданы I батальёну, панёс вялікія страты ад батарэі праціўніка каля ак. Шымакі, якая прыкрывала яго адыход.

Разбор. Танк № 5 (левы) кінуў сваю задачу і ў парадку ініцыятывы пашоў на пяхоту праціўніка. Ці правільна ён зрабіў? Мы думаем, што правільна. Рота пяхоты, якая рухаецца ў падзеленым страі (напэўна гэта была ўдарная група), становіць нельмі ўдзячную і выгодную цэль для кулямёту танка нават а дыстанцыяй 700—800 м. Налёт танка на гэту роту расстроіў праціўніка якраз на тым кірунку, дзе ён прабаваў праяўляць найбольшую актыўнасць і ледзь стрымліваўся I батальёнам. Дзеіствы гэтага танка былі яшчэ больш удалымі, калі-б ён не нарываўся на батарэю праціўніка, папярэджаную аб зьяўленьні танкаў. Атака-ж батарэі адным танкам зусім магчыма, але пры абавязковай умове раптоўнага зьяўленьня танка з флянгу, а не перад фронтам батарэі.

Мы звяртаем увагу чытача на ўзаемадзеі артылерыйскага агню і танкаў у час бою: артылерыя згруппавала агонь па ўсіх пунктах, якія былі недаступны для танкаў (гаі, паселішчы) і якія маглі адначасова захоўваць як рэзервы праціўніка, так і процітанкавыя агнявыя сродкі.

Разьвіцьцё посьпеху

Чуючы моцны бой у раёне вышыні 108,8, камандзір 79 палка загадвае камандзіру II батальёна рашуча і безадкладна разьвіцьцё дасягнуты посьпех на вёску Парчэўцы, а начальніку артылерыі палка трымаць пад абстрэлам гасьцінец ад вёскі Клімаўка на вёску Парчэўцы і безадкладна высунуць батарэю для суправаджэньня батальёнаў.

Камандзір II батальёна загадвае: 6-ай роце з танкамі наступаць на вёску Парчэўцы, разгарнуўшыся на вышыні 100,2; 4-ай роце наступаць ўступам справа назад за 6 ротай; 5-ай роце адрэзаць шлях адступленьня праціўніку ўдарам на II Г. дв. Талочка.

Камандзіру ўзвода танкаў, з якім камандзір батальёна ўстанавіў асабістую сувязь за вышыняй 102,5 апошні загадаў шырокім маніўраваньнем адкрываць дарогу пяхоте і пасьля дасягненьня грэбня з вышыняй 95,3 пачакаць яе. Апрача таго ён напамінуў, што з-за адставаньня агнявых сродкаў пяхоты і асабліва артылерыі (цяжкі грунт) танкі на дастатковую дапамогу агнём разьліваць ня могуць.

Каля 16 гадзін танкі рушылі ў атаку, захапляючы за сабой пяхоту. Пры падыходзе да вёскі Парчэўцы ў лагчыне з трохвугольным гаёчкам яны сустрэлі агонь лёгкай гарматы, якая стаяла на ўскраіне вёскі Парчэўцы. Адзін танк выводзіцца са строю ўварывам пушачнай гранаты. Астатнія адыходзяць за гаёчак. Пяхота выходзіць на пясчаныя ўзгоркі, якія абстрэльваюцца агнём двух станкавых кулямётаў з вышынь паміж вёскамі Пар-

чаўцы і Чапалі (92,1). На поўнач ад вёскі Парчэўцы часьці суседняга палка вядуць бой у лесе. Артылерыя 79 палка вядзе агонь па пераправе каля сяла Панятковічы.

Камандзір 6 роты просіць падтрымліваючую яго батарэю, з якой сувязь толькі-што аднаўляецца, адкрыць агонь па гармаце ў вёсцы Парчэўцы, пасылае пешага пасыльнага да танкаў і загадвае падавіць кулямёты на вышыні 92,1 (паўн.) узводу станкавых кулямётаў ён загадвае: адкрыць агонь на падаўленьне агню кулямёта на вышыні 92,1 (паўднёвай).

Камандзір палка ўводзіць у бой свой рэзэрв: стралковую роту і ўзвод танкаў.

Праціўнік, кідаючы кулямёты і гарматы, адышоў асобнымі групамі і байцамі цераз балота р. Прорва.

Разбор. Задачай 6-й роты было зламаць слабое ўжо супраціўленьне праціўніка, наступаючы рашуча ўперад. Артылерыя з прычыны цяжкага грунту адставала. Танкі і пяхота былі прымушаны дзействаваць амаль самі па сабе. Пры гэтым з прычыны вялікага адрыву танкаў ад пяхоты агнявая сувязь паміж імі парушалася. У рэзультате гэтага праціўніку ўдалося бяз страт падбіць танк і ўвайсьці. Трэба было-б дачакацца перамены пазыцыі ўперад хоць бы адной батарэі; гэтага было-б даволі, каб падтрымаць танкі агнём. Неабходна было выслаць уперад моцную баявую выведку. Яна нашчупала-б пункты супраціўленьня, і тады танкам можна было-б указаць больш дакладна пункты атакі. Камандзір батальёна не дацаніў тактычнае значэньне грэбня з вышыняй 92,1 як апошняга выгоднага рубяжу для прыкрыцьця праціўнікам свайго адступленьня, разьлічваючы на поўнае расстройства праціўніка. Гэты эпізод падкрэсьлівае неабходнасьць ва ўсіх выпадках выслаць баявую выведку, якая патрэбна ня толькі пяхоце бяз танкаў, але і пяхоце з танкамі.

Апрача гэтага неабходна, каб парыў уперад быў арганізаваным і забясьпечаным агнявой падтрымкай.

Перадавы атрад, узмоцнены танкамі, у сустрэчным баі

(Аркушы 4 і 5 вучэбных плянаў ускраін г. Гродна і чарцяжы 34,36).

Абстаноўка

Перадавы атрад 7 с. д. рухаўся па дарозе з м. Індура ў м. Кузьня маючы задачай аўладаць к 7 гадзінам 22,8 і ўтрымліваць ст. Кузьня з мэтай адрэзаць шлях адступленьня праціўніка з гораду Гродна на горад Саколка. Састаў атраду: 1 батальён 20 с. п., 2 ўзводы кавэскадрона, 2 а. д. аўтаброняўзвод, узвод лёгкіх танкаў і два аддзяленьні сапёраў.

Камандзіру батальёна было ўказана, што авангард дывізіі павінен выйсьці за лінію чыгункі на поўдзень ад м. Кузьня з 10—11 гадзін 22,8.

Надвор'є сухое і яснае. Дорогі добрыя.

К 5 гадзінам 22.8. атрад галоўных сіл прайшоў міма вёскі Дубовая (чарцёж 32). Апошняе данясенне ад коннай выведкі атрымана начальнікам атрада ў 4 гадзіны ў вёсцы Дубовая: «Раз'езд (№ 2) даносіў з вёскі Клінчаны, што праціўніка не выявіў і назіраў толькі дымкі ад паравозу на поўнач ад м. Кузьня».

Узвод танкаў рухаўся з заду калёны сіл атрада катчыкамі ад укрыцця да ўкрыцця. Камандзір узвода рухаўся ў галаве калёны галоўных сіл. Сувязь паміж ім і начальнікам атрада, які ішоў за галаўной заставай, падтрымлівалася пры дапамозе звычайнага ланцужка звязаных; ад камандзіра узвода да калёны танкаў—самакатчыкамі. Апошнім распараджэннем камандзіра ўзвода было загаданне аб скачку з вёскі Лужкі ў лагчыну на захад ад Дубовая.

Першы эпізод

У 5²⁰ начальнік атрада пачуў ружэйную перастрэлку ўперадзе, а ў 5³⁰ з вёскі Падліпкі кар'ерам прыскочыў кавалерыст, які перадаў данясенне начальніка сярэдняга раз'езда: «Назіраў высадку пяхоты на ст. Кузьня. У лагчыне на ўсход ад м. Кузьня быў атакаваны моцным конным раз'ездам. Страціў двух байцоў. Адыйшоў на вёску Падліпкі. Адстрэльваюся».

Начальнік перадавога атраду аддаў наступнае распараджэнне:

1. Камандзіру аўтабронеўзвода: «Знішчыць конны раз'езд праціўніка. Разам з раз'ездам № 2 выведаць сілы праціўніка ў м. Кузьня і кірунак іх руху».

2. Начальніку галаўной заставы: «наступаць ўдоўж дарогі. Паршая задача—падтрымаць раз'езд. Другая—хутчэй выйсці на грэбень за лесам, што ў 1 км. на поўнач заходнюю ад вёскі Падліпкі».

3. Камандзіру II а. д. «Разгарнуць адну батарэю для падтрымання раз'езда, бранавікоў і галаўной заставы. Назіраць за дарогай і лагчынай на м. Кузьня. Адкрыць агонь безадкладна, як толькі зьявіцца цэлі».

4. Камандзіру ўзвода танкаў: «безадкладна зьявіцца да мяне».

5. Галоўным сілам: «Перавесці адну роту на дарогу з вёскі Клінчаны ў вёску Падліпкі».

Праз 5 мінут камандзір узвода танкаў пад'ехаў на матацыкле да начальніка атрада. Апошні паведаміў яму абстаноўку і аддаў распараджэнні і сказаў: «Чакаю сутычкі з пяхотай праціўніка непасрэдна за вёскай Падліпкі. Хачу як мага хутчэй рухацца на м. Кузьня, каб ня даць часу праціўніку зрабіць у парадку высадку. Узвод танкаў падцягніце бліжэй. Звярніце ўвагу на

скритнасьць руху: відаць ужо вадакачка станцыі. Пачынаюць выведку мясцовасьці“.

Пасьля гэтага ён паслаў данясеньне камандзіру дывізіі.

Камандзір узвода танкаў паслаў загаданьне начальніку калёны танкаў: „Узяць большыя дыстанцыі паміж машынамі, хутка зрабіць скачок у вёску Клічаны. Быць у поўнай баявой гатоўнасьці.“

Другі эпізод

У 6 гадзін начальнік атрада знаходзіўся на вышыні 110,7. Ён бачыў, як застава разгарнулася: перадавыя аддзяленьні часткай уваходзілі ў вёску Падліпкі, часткай рухаліся па баках яе. На вышыні 110,7 знаходзіўся камандзір батарэі, які ўжо адкрыў агонь па бранявікох праціўніка. На поўнач ад дарогі каля Сял. дв. стаяла на пазыцыі батарэя. Броняўзвод адышоў на вёску Падліпкі, да якой з гары спускаўся ўзвод бронямашынаў праціўніка, пад агнём нашай батарэі. Бронямашыны вялі перастрэлку. З боку м. Кузьня батарэя праціўніка вяла чаргамі агонь: гранаты ірваліся каля паўночнай ускраіны в. Падліпкі. На гасыцінцы каля вышыні 90,0 паказалася галава пяхотнай калёны праціўніка. З боку могілак каталіцкіх і лесу на захад ад іх чуліся асобныя стрэлы.

Абвярнуўшыся назад, начальнік атрада ўбачыў, што калёны 1 роты прайшла галавой вышыню 109,3.

Ад разьезду №1 (правага) атрымана данясеньне ад 5—15 з в. Мішкенікі праз вёску Клічаны. „Прайшоў Мішкенікі. Праціўніка ня сустрэў. Рухаюся на Лясн“.

Бранявікі адыішлі на бліжнюю ўскраіну в. Падліпкі.

Начальнік атрада аддае папярэднія распараджэньні.

1. Камандзіру артдывізіёна: „разгортвайце другую батарэю“.


2. Камандзіру 1 батарэі: „Агонь па пяхотнай калёне праціўніка“.

3. Камандзіру кулямётнай роты: „Падтрымайце наступленьне заставы (2-й роты) і падрыхтуйце разгортваньне батальёна“.

Камандзіру ўзвода танкаў: „Я рашыў разгарнуць батальён на фронце вышыня 114,0—могілкі каталіцкія і наступаць на м. Кузьня. У якім кірунку хутчэй разгорнуцца танкі і акажуць найбольшую падтрымку пяхоце?“

Камандзір узвода танкаў: „Танкі могуць дзействаваць усюды. Найлепшыя подступы да вышыні 114,0. Подступы да могілак каталіцкіх адкрыты з боку чыгункі, дзе можа зьявіцца броняпоезд. Ур. Горкі—дробны і рэдкі лес і для танкаў лёгка праходны. Праз 30—40 мінут танкі могуць ужо ўступіць у бой“.

Начальнік атрада абвясціў свае рашэньні: „наступаю 1 ротай з ўзводам танкаў цераз вышыню 114,0, ур. Горкі, на Сял. дв.; двума ротамі на фронце Падліпкі, могілкі каталіцкія. Першай задачай стаўлю аўладаньне вышынямі з пуняй (пун.), што ў 1 км.



на поўнач заходнюю ад в. Падліпкі". Пасьля гэтага камандзір атрада танкаў накіраваўся на выведку, а начальнік атрада аддаў наступны загад:

а) 1. Праціўнік высаджыўся на ст. Кузьня. Перад намі рота пяхоты з батарэяй і бронепоездам. Справа і злева нікога няма.

б) Атраду аўладаць м. Кузьня ўдарам з усходу і поўдня ўздоўж (удоўж гасьцінцу).

в) 2 роце наступаць удоўж гасьцінцу правей яго на фронце: Смяляны—Падліпкі.

г) 3-й роце дадаю ўзвод танкаў. Разгарнуцца на вышыні 114,0. Абахапіць левы флянг праціўніка, наступаючы лявей на дом Лясн.

д) 1-й роце дадаю батальённую пушку. Разгарнуцца на фронце Падліпкі—могілкі. Наступаць лявей гасьцінцу па абодвух баках магчымы. Бліжэйшая задача: роце—выйсьці на фронт: вышыня пуняй—Сял. дв. (у 1 км. на поўдзень ад гасьцінцу); далейшая—абахапіць м. Кузьня.

е) Кулямётнай роце падтрымаць наступленьне 1-й і 2-й рот.

ж) Арт. дывізіён падтрымаць агнём адной батарэі разгортваньне 3-й роты і танкаў да ўварваньня іх ва ўр. Горкі, двума батарэямі забясьпечыць наступленьне 1-й і 2-й рот. АСП батарэі перадаць у 1-ю і 2-ю роту (чарцёж 35).

з) Я—на вышыні 110,7. Пасьля прасоўваньня рот—на вышыні каля могілак каталіцкіх".

Разам з гэтым начальнік атрада выслаў адно аддзяленьне коньніцы з двума бронемашынамі для псаваньня (падрыху) чыгуначнага палатна каля ручая, што ў 3¹/₂ км. на поўдзень ад Кузьня.

Конным бакавым заставам было паслана загаданьне: забясьпечыць флянгі баявога парадку атраду заняцьцем: правай—вышыні 112,3, што на ўсход ад Мішкенікі, левай—вышыні 104,0, што на захад ад в. Навадзелі.

Усе гэтыя асобныя распараджэньні былі адданы к 6³⁰. К гэтаму-ж часу пяхота праціўніка сілай больш роты з кулямётамі павяла наступленьне з лесу, што на поўнач ад в. Падліпкі, і прымусіла адыйсьці частцы 2-й роты; агнём батарэі наша пяхота была выбіта з могілак каталіцкіх, якія былі заняты пяхотай праціўніка. Аднак пад агнём батарэі і кулямётнай роты атраду праціўнік далей прасунуцца ня мог.


Трэці эпізод

Камандзір узвода танкаў, атрымаўшы загаданьне начальніка атрада, пакінуў пры ім у якасьці дэлегата аднаго выведчыка, другога паслаў да танкаў з загаданьнем: „Завесьці маторы. Ступаем у бой“.

Ён сеў на матацыкл і, пасадзіўшы з сабой камандзіра узвода 3-й роты, які быў прадстаўніком ад яе пры начальніку атрада, паехаў наперарэз полем да гаечку на ўсход ад в. Пад-

ліпки, у якую ўваходзіла калёна роты. Камандзіра 3-й роты ён
знайшоў назіраўшым за полем бою з выступу гары на захад
ад гаю

Уразумеўшы са слоў камандзіра ўзвода сваёй роты і танка-
вага камандзіра задачу 3-й роты, камандзір яе сказаў, што вышле
зараз выведку на вышыню 114,0 і далей на дом ляснічага,
а роту зьверне направа і павядзе ўдоўж усходняга краю гаю.



Царцёж 35

цераз вышыню 104,1. Ён дадаў, што на грэбені на поўнач усход-
ную ад смалянога заводу ім заўважана некалькі стралкоў пра-
ціўніка. Ён думае, што вышыню 114,0 прыдзецца займаць з боем.

Пасля адданьня загаданьня выведчаму адзяленьню з ручным
кулямётам і ўзводу станкавых кулямётаў аб высоўваньні ўперад
за гай, камандзір роты загадаў камандзіру танкавага ўзвода:
рота разгортваецца на поўночна-заходнім краю гаю каля 104,1
і наступае цераз 114,0 на Пун., на поўнач заходнюю ад 97,7.
Танкаваму ўзводу разгарнуцца ў лагчыне, што 1 км. на ўсход
ад 114,0 і наступаць уперадзе роты па гэтаму-ж кірунку.
Першы пункт аднаўленьня сувязі на 114,0."

У 6³⁰ камандзір танкавага ўзвода быў ужо каля вёскі Вялічаны і застаў танкі ў поўнай баявой гатоўнасці. Растлумачыў камандзірам танкаў і вадзіцелям задачу ўзвода, ён павёў танкі калёнай з адкрытымі люкамі па сьцежцы ўдоўж кустоў; павярнуў налева ў лес, вядучы танкі па лесе на вышыню ў ім (ад усходу ад 114,0). Адсюль ён паказаў вышыню 114,0 і загадаў: „Баявы курс на 114,0 і далей праз лес, мінаючы Смол. з поўначы на Пун. праз прагаліну. Задача: зьбіць праціўніка з 114,0, ня гледзячы на замацавацца на краю леса і атакаваць у раёне Пун. Баявы парадок—разгорнуты. Я—паміж паўзводамі. Інтэрвалы ня больш 100 м. Па машынах. Зачыніць люкі. Рабі, што я“. Камандзір ўзвода ўбачыў, што стралкі 3-й роты адыходзяць ад вышыні 114,0 на поўдзень пад агнём двух кулямётаў праціўніка на гэтай вышыні. Камандзірскі танк паварачвае на вышыню 114,0. За ім разгортваюцца астатнія.

Танкі накіроўваюцца на вышыню 114,0. Яны хутка знаходзяць кулямёты, якія адкрыта стаяць і вядуць агонь. Танкі адкрываюць кулямётны агонь. Людзі пачынаюць уцякаць. Танкі, ідучы на заход, праследуюць іх і зьнішчаюць кулямётным агнём. Танкі спускаюцца ў лагчыну на поўнач ад смалянога заводу і натыкаюцца на стралковы ўзвод праціўніка, які напалову зьнішчаецца і расьсейвацца агнём з танкаў. Наша батарэя абстрэльвае край лесу, што на поўдзень заходні ад смалянога заводу.

3-я рота займае вышыню 114,0 і наступae на бязымянную вышыню. Танкі захоўваюцца ў лесе пад бясшкодным флянгам агнём аднаго кулямёта праціўніка з поўдня. Рота сваімі перадавымі аддзяленьнямі ідзе ў лес па сьлядох вусеніц танкаў.

У гэты-ж час 1-я рота, зьбіўшы праціўніка з вышыні каля могілак каталіцкіх, пад прыкрыццём агню абедзвюх батарэй, вядзе наступленьне на поўдзень ад гасьцінцу. Праціўнік адыходзіць на вышыню з пуняй, адкуль агонь 3—4 кулямётаў і адной батарэй праціўніка.

Чацьверты эпізод

Танкавы ўзвод, прайшоўшы кусты, выходзіць на заходні край і трапляе пад агонь кулямёту і дробнакалібравай пушкі, якая страляе праз лясную прагаліну; месца разьмяшчэньня гэтай пушкі ніхто з танкістаў выявіць ня мог. Камандзір ўзвода, баючыся руху ўперад без дапамогі пяхоты, адводзіць танкі безадкладна назад за край лесу. Аднаму з некалькіх стралкоў, дагнаўшых узвод, камандзір ўзвода загадвае: „Знайдзіце камандзіра роты і далажыце яму, што без дапамогі пяхоты рухацца далей танкі ня могуць. Спыніліся перад прагалінай. Уперадзе пушка і кулямёт праціўніка“.

Камандзір ўзвода чуе, што на захад ідзе моцны бой. Да танкаў падыходзіць камандзір ўзвода 3-й роты з двума стралковымі і адным аддзяленьнем ручнога кулямёта. Камандзір ўзвода танкаў выходзіць з танка і гаворыць сваім камандзірам і пяхот-

наму: „Я راشу наступач, каб дапамагчы суседняй роце, на вышыні з пунай праз прагаліну. Мне патрэбна дапамога пяхоты адшукаць і падавіць або захапіць кулямёт і пушку праціўніка.

Танкі з кустоў адкрываюць згрупаваны кулямётны і пушачны агонь па месцу, адкуль страляе пушка праціўніка. Пяхота двума групамі хутка перабягае палянку і рухаецца па лесе ў абход пушкі і кулямёта. Танкі накіроўваюцца праз прагаліну, працягваючы абстрэл „падазронага месца“. Пяхота захоплівае пушку. Некалькі стралкоў праціўніка выбягаюць на палянку (прагаліну), але трапляюць пад агонь танкаў. Танкі выходзяць на вышыню з пунай і агнём кулямётаў прымушаюць шпарка адступач часьці праціўніка, якія яшчэ б'юцца супроць 1-й і 2-й рот.

У рэзультате ўдалага ўмяшаньня танкаў (удар ва флянг) праціўнік адыходзіць па гасынцу пад прыкрыццём моцнага кулямётнага агню з вышыні 91,8, 90,0 і 85,3 і агню батарэі і броняпоезда, які страляў з боку вышыві 80,4. Танкі адыходзяць за грэбень вышыні з пунай, дзе камандзір узвода ўстанавіў асабістую сувязь з камандзірам 3-й роты. Апошні паведаміў, што рота вельмі расцягнулася ў глыбіню; неабходна яе сабраць, падцягнуць кулямёты і арганізаваць агонь. Танкі могуць зрабіць перадышку, бо рота безадкладна наступаць далей ня здолее.


Пяты эпізод

Да вышыні з пунай у 7⁴⁰ прыбыў камандзір батальёна, які паведаміў сваё рашэнне: аднавіць наступленне ў 8⁴⁰ пасля арганізацыі кулямётнага і артылерыйскага агню; галоўны ўдар на вышыню 90,0 і далей на паўночную ўскраіну м. Кузьня наносіць 3-я рота з ўздам танкаў і 1-я рота, дапаможны ўдар на вышыню 85,3—2-я рота. Галоўны ўдар узмацняецца абхватам з поўначы па шашы ўздам бронямашын і коннымі выведчыкамі (чарцёж 36). Артылерыйскі дывізіён падаўляе агонь і назіраньне праціўніка на вышынях 90, 85,3 і вядзе барацьбу з броняпоездам. Атака па сыгналу—3 сінія ракеты.

Камандзір роты загадаў камандзіру танкузвода: „Задача танкавага ўзда падрываць удар 3-й і 1-й роты, для чаго знішчыць кулямёты ў раёне 90,0. Выходная пазыцыя—паўночна-заходні вугал ур. Горкі. Заняць безадкладна. Кірунак атакі: 90,0, цэнтр м. Кузьня. Зборны пункт—заходняя ўскраіна—Кузьня. Для садзейнічання танкам і забяспечання з боку вышыні 91,8, якая павінна атакавацца конным узводам, а таксама і для агнявой сувязі з апошнім вылучаецца адно стралковае аддзяленне са станкавым кулямётам, якое наступае ўступам правай танкаў. Адно стралковае аддзяленне наступае сьледам за танкамі з іх выходнай пазыцыі. Уся астатняя рота вядзе наступленне з фронту вышыні 97,7—пуня.

У 8⁴⁰ адна батарэя II дывізіёна адкрыла агонь па броняпоездзе, другая—па вышыні 90,0. Усе кулямёты адкрылі агонь

на падаўленьне праціўніка на вышынях 90,0 85,3 і 83,2. Па сыг-
налу 3 сінія ракеты часьці на ўсім фронце адначасова перайшлі
у наступленьне. Танкі пайшлі ў атаку адначасова з пяхотай, але
хутка перагналі яе, і, манэўруючы па складках мясцовасьці пад
агнём батарэі праціўніка, выйшлі ў раён—90,0. Артылерыя перанес-
ла агонь у глыбіню на наступны грэбень. Танкі падавалі і зьнішчылі
кулямёты праціўніка, але левы танк быў падбіты некалькімі
стрэламі асобнай гарматы праціўніка, якая страляла з ускраіны



Чарпёж 36.

м. Кузьня. Аднак танк захаваў здольнасьць весьці агонь (была
перабіта толькі вусеніца) і адкрыў агонь па процітанкавай гар-
маце, даючы сыгналы—„процітанкавая пушка“. Камандзір роты
просіць камандзіра батальёна падавіць агнём батарэі гармату
праціўніка, якая стаіць адкрыта.

Астатнія танкі накіраваліся на бязымянную вышыню на захад
ад вышыні 90,0, дзе зьнішчылі адзін кулямёт, расьсеялі адзя-
леньне праціўніка, і адышлі назад у лагчынку. Часьці 3-й роты
занялі вышыню 90,0 і, прайшоўшы праз танкі, павялі насту-
пленьне на Кузьня. Батарэя адкрывае згубны агонь па асобнай
гармаце праціўніка. Пад прыкрыцьцём гэтага агню танкі аднаў-
ляюць свой рух за 3-й ротай.

Пад агнём батарэі броняпоезд праціўніка, баючыся быць адрэзаным ад Кузьня, спыніў агонь і адышоў на поўнач. Узвод 1-й роты заняў вышыню 83,2. Па шашы з паўночна-ўсходняй наступалі бранявікі (чарцёж 23); удоўж шашы ішоў у атаку конны ўзвод. 3-я рота пры дапамозе танкаў дасягае агародаў м. Кузьня і займае пасёлішча. У 10 гадзін пасля кароткага вулічнага бою праціўнік быў выбіты з м. Кузьня.

Разбор. У даным прыкладзе мы маем выпадак выкарыстання танкаў і броняўтамабіляў. Гэты выпадак выходзіць з межаў узаемадзеяння пяхоты і танкаў, бо камандзір батальёна з'яўляецца тут не пяхотным начальнікам, а агульнавайсковым, аб'яднаючы ў сваіх руках пяхоту, коньніцу, артылерыю, танкі і бронеаўтамабілі.

Тактычная абстаноўка патрабавала хуткага аўладання ст. Кузьня і ўтрымання яе да падыходу дывізіі. Танкі з'яўляліся ў гэтым выпадку цяжкай зброяй пяхоты, закліканай да рашучага ўдару па неарганізаванаму ў агнявых адносінах праціўніку, да шырокага манёўру, які вынікаў з агульнай ідэі дзействаў, ініцыятывы і разуменьня ўсёй абстаноўкі пяхотнымі і танкавымі камандзірамі.

Камандзір батальёна (начальнік атрада), не чакаючы больш падрабязных даных па групойцы праціўніка, смела разгортвае ўвесь атрад, безадкладна ўводзіць танкі, імкнучыся хутчэй аўладць рубяжом: вышыня 97, 7—пуня—Сял. дв., аўладаннем якім па сутнасці амаль цалкам рашае задачу, пастаўленую яму камандзірам дывізіі.

Ён выкарыстоўвае танкі на лясным кірунку, звужаючым дзействы артылерыі. На гэтым кірунку танкі замяняюць артылерыю і нават кулямёты. На другім кірунку (левым) ён згрупавана агонь усёй артылерыі і кулямётнай роты. Атрымліваецца падвойны ўдар па вышыні з пуняй: танкамі ад вышыні 114,0 і артылерыі і кулямётамі ад могілак каталіцкіх.

У трэцім эпізодзе танкі дзействуюць на флянгу, а потым уперадзе перад пуняй пяхоты і рашуча пранікаюць у гай. У гэтым камандзір ўзвода танкаў праяўляе ініцыятыву і, чуючы бой злева, рашае весці атаку далей на карысць суседняй роты, ня лічачыся з вялікім адставаннем сваёй (3-й) роты. Аднак ён правільна робіць, што ня кідаецца ў атаку адзін, а дзействуе разам з невялікай пяхотнай часцю, падышоўшай да танкаў. У даным выпадку ня танкі суправаджалі пяхоту, але пяхота суправаджала танкі і ім садзейнічала ў знішчэнні процітанкавай гарматы.

У апошнім эпізодзе трэба зрабіць перагрупавку. Намер камандзіра батальёна быў падоўжыць фронт баявога парадку хоць-бы за лік глыбіні яго для таго, каб больш шырока ахапіць праціўніка, разгруппаваўшы яго агонь, самаму ж біць па кірунках, што сыходзяцца, згрупавваючы свае намаганні на невялікім фронце, што паступова памяншаецца. Танкі падоўж-

ваючы фронт пяхоты, наступаючы на яе флянг. Адно стралковае адзяленне наступае шырокім фронтам за танкамі, паказваючы пяхотную атаку, адцягваючы ўвагу і агонь праціўніка. Галоўныя намаганні атрада згрупоўваюцца на вышыні 90,0. Адсутнасць акопаў у праціўніка, дрэнныя ўмовы маскіроўкі (голыя спады бяз расьліннасьці) давалі магчымасьць лёгка і хутка выяўляць танкам агнявыя сродкі праціўніка. Аб'екты атакі былі ацэнены ў агульных рысах без указаньня танкаваму ўводу задач па зьнішчэньню тых або іншых агнявых сродкаў.

Аднак апошні эпизод у параўнаньні з папярэднімі мае характар большага мэтадызму, чым папярэдні, гэта тлумачыцца тым, што сустрэчная сутычка прывяла праціўніка да абароны.

Галаўны атрад, узмоцнены танкавым узводам

(Аркушы 2, 3, 5, 6, вучэбных плянаў ускраін Гродна, выданьне Дзяржвыдату)


Абстаноўка

Левая калёна 10 с. д.—30 с. п. з узводам коньніцы, аўтабронёўводам, танкавым узводам і 1/10 а. п.—наступае па вялікай дарозе з м. Адэльск на горад Гродна, маючы задачай 22,8 высьці ў раён вёсак Новікі—Лайгаболі. К 10 гадзінам часьці калёны анаходзяцца ў палажэньні, указаным на чарцяжы 37.

Камандзір 30 с. п. знаходзіцца на вышыні з млынам і дрэвам, што ў паўкілёметры на поўдзень ад Выс. дзям. На гэтай-жа вышыні начальнік галоўнага атрада (камандзір II батальёна) і камандзір палкавога артылерыйскага дывізіёна.

На фронце завязалася моцная ружэйная і кулямётная перастрэлка. Кулямёты праціўніка вялі агонь па заставе, якая разгорталася, з вышынь: 91,0 у 1 км. на поўндзень ад х. Мал. Дзямідкава, з млынам і 97,6, што на поўнач ад Выс. дзям. Да вышыні 97,6 з поўначы ад гаю рухаўся падзелена ўзвод пяхоты праціўніка. З лагчыны на поўнач ад вышыні 91,0 батарэя праціўніка адкрыла моцны агонь па вышыні 93,7. Па гасьцінцу рухалася калёна праціўніка да двух рот; галава яе праходзіла ручай на ўсход ад Мал. Дзямідкава.

Баявая паходная застава (узвод ад 1 батальёна) разгарнулася і павольна наступала ад вёскі Песьлі на вышыню з млынам на поўнач ад вёскі. Галаўная паходная застава (2-я рота) разгарнулася на фронце кузьня—Выс. дзям.—Сял. дв. і ўжо панесла страты ад кулямётнага агню. Левая конная застава, сустрэнутая агнём аўтамату з вёскі Іванаўцы, адыйшла да Сял. дв. і вышыні 102,5. Палкавы дывізіён, даданы галаўному атраду, выехаў з калёны для заняцьця пазыцыі і павінен быў адкрыць агонь у 10¹⁰.




Чардэж 87.

Узвод бронемашын нарываўся на батальённую пушку праціўніка, страціў адну машыну і з двума астатнімі пад націскам гэтай батарэі адышоў на Дзямідкава. Справа былі чутны артылерыйскія стрэлы ў кірунку на ўр. Бялочыха.

Рашэнне начальніка галаўнога атрада

Начальнік галаўнога атрада так ацаніў абстаноўку.

Праціўнік разгарнуў ужо сілы, большыя за нашы галаўныя часткі, якія ахоўваюцца, і папярэдзіў у адкрыцці артылерыйскага агню. Па гасьцінцу падыходзіць калёна каля двух рот.



Чарцёж 38.

Магчымы рух якой-небудзь калёны ад Мал. Дзямідкава на Іванаўцы, як па больш укрывай дарозе чым гасьцінец. Праціўнік дзействуе энэргічна. Не пазней чым праз паўгадзіны ўступіць у бой яго калёна. Выхад праціўніка на рубяж в. Песьлім—вышыня з млынам і дрэвам—дасць яму вялікія выгады і можа прывесці нас да зацяжнага бою. Наадварот для нас надзвычайна выгодна і важна выйсці на камандуючы рубяж: ф. Дзямідкава, вышыня 91,0—вышыня 100,9. Заняцьце апошняй вельмі неабходна: яна камандуе над раёнам вёсак Путна—Мал. Дзямідкава—х. Мал. Дзямідкава, флянкіруючы пляхі праз гэты раён.

Начальнік галаўнога атрада рашыў: асядлаць скоўваючай групай гасьцінец на займаемым рубяжы, біць праціўніка ў абход яго правага флянгу, адкідаючы яго да р. Баяркі, і магчыма хутчэй захапіць вышыню 100,9 (чарцёж 38).

Камандзір палка быў згодзен з начальнікам галаўнога атрада і рашыў для падтрыманьня атраду разгарнуць безадкладна ўсю артылерыю і кулямётную роту 1 батальёна (з калёны галоўных сіл палка). Галоўныя сілы павярнуць на дарогу ў вёску Іванаўцы з мэтай разгортваньня ў кірунку на вышыню 100,9 і нанясення адсюль галоўнага ўдару на вёску Мал. Дзямідкава.


Для захопу вышыні 100,9 начальнік галаўнога атрада накіраваў конны, танкавы стралковы і кулямётны ўзводы. Першы павінен быў выведаць і забясьпечыць, другі—захапіць і ўтрымаць да падыходу стралковага ўзвода, трэці з чацьвертым—замацаваць за сабой гэту вышыню да падыходу перадавых часцей галоўных сіл.

Разбор. Камандзір палка і начальнік галаўнога атраду правільна ацанілі значэньне свайго левага флянгу: посьпех на кірунку вышынь 102,5—100,9 рашаў посьпехі бою. Патрабавалася вялікая шпаркасьць і рашучасьць дзействаў, каб ня даць праціўніку часу плянамерна разгарнуцца на занятым рубяжы, захапіць вышыню 100,9 і тым скаваць манэўр галаўнога батальёна і палка праціўніка. Правы кірунак (па гасьцінцу) правільна быў ацэнены як другарадны. Рака Баярка, у якую ўпіраўся правы флянг палка, надавала ўстойлівасьць скоўваючай групе, а адкрыты характар мясцовасьці спрыяў скоўваньню праціўніка кулямётным і артылерыйскім агнём. Скоўваньне праціўніка на фронце в. Дзямідкава—Выс. Дзям.—Сял. дв. працягам у 2 км. было б не пад сілу адной стралковай роце, калі б яна ня была ўзмоцнена падтрымкай 2 кулямётных рот і 5 батарэй. Калі мы ўлічым адлегласьць, якую павінны былі прайсьці з галоўных сіл палка кулямётная рота I батальёна і I а. д. для таго, каб разгарнуцца, і спрыяючыя ўмовы мясцовасьці для хуткага выбару назіральных пунктаў і агнявых пазыцый, то ўбачым, што дывізіён разгарнуўся б праз 20—25 мінут., а рота—праз 40 мінут. Такія тэрміны даюць упэўненасьць, што рота II батальёна (галаўная застава) з посьпехам пратрымаецца на занятым рубяжы.

Ва ўмовах данай абстаноўкі выкарыстаньне танкавага ўзвода на флянгу баявога парадку (уперадзе яго) трэба прызнаць адзіна правільным рашэньнем. Шпаркі захоп вышыні 100,9 мог быць выкананы толькі танкамі, якія рухаюцца са скорасьцю ў 3 разы большай у параўнаньні з пяхотай, калі нават браць скорасьць апошняй роўнай 4 км. угадзіну; у даным выпадку па мясцовасьці ў разгорнутым парадку. Сразумела, высылка ўперад на гэту-ж вышыню коннага ўзвода забясьпечвала выведку гэтага кірунку да скоўваньня ўперад танкаў і потым выведку і сувязь у часе захопу і ўтрыманьня гэтай вышыні. Танкі павінны былі ўтрымліваць вышыню 100,9 да падыходу стралковага ўзвода каля 30 мінут. Ва ўмовах сустрэчнай сутычкі такі тэрмін для танкаў зусім выпаўнімы. Для наступленьня на праціўніка, які загадзя абара-

нісца і мае падрыхтаваную сыстэму агню і абароны, такі тэрмін быў-бы зразумела вялікі; у апошнім выпадку танкі здолелі-б утрымлівацца ня больш 15 мінут..

Які павінен быць характар узаемадзеяння пяхоты, танкаў і конніцы пасля таго, як вышыня 100,9 будзе захоплена? Калі гэтай групе была пастаўлена задача захапіць і ўтрымліваць, то, значыць, яна павінна перайсці да абароны. Аснову абароны павінен склаўці стралковы ўзвод з кулямётамі, танкавы ўзвод



Чарцёж 39.


павінен склаўці контрударную групу, а конны ўзвод—выведку і сувязь. Прыкладнае размяшчэнне гэтай зводнай групы на вышыню 100,9 указана на чарцяжы 39.

Было-б вельмі прывабным пусціць танкі з дзвюма ротамі (ударная група батальёна) на Іванаўцы і вышыню 97,6. Танкі бязумоўна паскорылі-б заняццё гэтай вышыні. Але гэты посьпех бясспрэчна быў-бы толькі чыста мясцовым посьпехам. Утрыманьне праціўнікам за сабой вышыні 100,9 (бяз танкаў яна не магла-б быць аднята ў праціўніка) магло б зьвесці першапачатковы посьпех да нікчэмных рэзультатаў і выклікаць заўчаснае разгортваньне палка. А камандзір палка ставіў задачу галаўному атраду—хутка зьбіць праціўніка з тым, каб галоўныя сілы палка

маглi зьварнуць у бок для манэўра. Такое выкарыстаньне танкаў было-б няўдалым і па той прычыне, што захоп вышыні 97,6 м. быць падтрыманы даволі моцным артылерыйскім агнём, што дазваляла абыйсьціся на гэтым кірунку бяз танкаў.


Застаецца адно пытаньне: хто аб'яднае дзействы асобных часьцей нашай зводнай манэўранай групы? Відавочна для выкананьня гэтай важнай задачы трэба было паслаць камандзіра роты, які і па вопыту і па пасадзе можа прыняць кіраўніцтва і пяхотай, і коньніцай, і танкамі.

СТРАЇ І ПАРАДКІ ЇЗВОДА




Чарц. 40.

СТРАЇ І ПАРАДКІ РОТЫ




Чарц. 41.

СТРАІ
НАЛЕНА ЯВ РОТНА.




ПАРЯДЖІ

ЗБЛІЖЭНЫЕ




ПЕРАДБАРАВЫ




УСТУПАМІ

РАЗГОРНУТЫ



ЗЛЕВА

УПРАВА



Чарц. 42.

З Ъ М Е С Т

Стар.

Ан аўтараў да III выдання	3
Змест прадмовы (да II выдання)	7

Наступальны бой.

Наступленне стралковага палка, узмоцненага батальёнам танкаў.	15
Стралковы полк з ротай танкаў у наступленьні на праціўніка, які абараняецца	37
Рота лёгкіх танкаў са стралковым батальёнам I эшалёну	42
Рота лёгкіх танкаў са стралковым батальёнам II эшалёну	52
Дзеянствы танкаў з-за флянгу	61
Танкавая група ДД	65

Абарончы бой

Танкі ў абароне	84
Стралковы полк з ротай танкаў у абароне	87

Сустрэчны бой

Танкі ў сустрэчным баі	94
Важное выкарыстаньне роты і батальёна малых быстраходных танкаў у палку і дывізіі ў сустрэчным баі	95
Батальён галоўных сіл палка з даданым узводам лёгкіх танкаў у сустрэчным баі	105
Перадавы атрад, узмоцнены танкамі, у сустрэчным баі	114
Галаўны атрад, узмоцнены танкавым узводам	123

